

الفواست المرزعم الألآى المنطقة ع الآى المستيادات المددعة

ببان ایان دیه مسسسیرفهمی أتبيالاي أزكان مربو مسعد الدين جدود (الفرهمرك؛ الله لارُ و لاح شحدل رساده ع الفرس فا لالمننى لفر ما كتبولا برما نهم لا نطا هرة لأوّل صفحة من صفحاس لا لحرمب لاملا ترحمة للجميث لامصري

فهـــرس القسم الاول ــالالاى المدرع

مة				
٩	•••	•••	للاحات والتعاريف والتعاريف	الأصط
			الباب الاول	
			مقلمة	
٦		•••	الأول ـــ الغرض من هذا القسم	الغصل
٦			الثاني ــ التنظيم الأساسي للألاى المدرع	1)
			النالث - قواعد استخدام الألاى المدرع	n
٨	•••	•••	الرابع ــ واجبات القوات المدرعة))
•			الحامس – القيادة والسيطرة	Ð
			الباب الثاني	
			التنظيم النكتيكي	
۲		.,	السادس – عومی	7.7
17			السابع – الننظيم التكتيكي الألاي الملوع	D
10	•••	•	الثامن – انخابرات	D
٩A	•••	•••	التاسع ـــ اللاسلكي	э
14			العاشر – إصمار الأوامر	

سنحة		
٣٣	ل الحادي عثمر ــ تشكيلات الألاى والأورطة والررب	أغصا
	الياب الثالث	
	الاستخدام التكتيكى للألاى المدرع	
٤٠	الثاني عشر – عمومي	ņ
٤١	الثالث عشر ــ تروب الاستطلاع	a,
٤٥	الرابع عشر – التكتيكات الأساسية	*
91	الحامس عشر ــ دبابات التعاون القريب	2
41	السادس عشر ـــ الدخان والنبر أن الغير مباشرة	8
٦٢	السابع عشر – التحرك بالطرق	Ď
) į	الثامن عشر ــ الملاجىء الحلفية والأمامية	j
	الباب الرابع	
نخرى	خدام التكتيكي للألاى المدرع في معاونة الأساحة الأ	لابت
٦:	، التاسع عشر – عمومی	
77	العشرون – الاعتبارات المؤثرة على الاقتحام	a
٦٧	الحادى والعشرون ــ الاستطلاع ووضع آلخطة	Ú
٧١		В
٧٣	الثالث والعشرون ــ الاقتحام	0
	الرابع والعشرون – إعادة التنظيم	0
	الخامس والعشرون ــ ظروف اقتحام خاصة	Б

صفحه											
۸۲		•••			8	الدقاع	و ن ـــ	والعشر	سادس	ے ال	الفصرا
					لفامسر	ب الم	البا				
نحرى	ة الأ	سلح	נة וلأ	معاو	ع في	المدر	لألاى	بکی ا	ام التك	خد	الاست
		ائد	ح ايس	السلا	٠ هي	رعات	ِن المنه	ما تكو	عنذ		
٨٤			••••		(عمومى	رن ـــ	العشرو	لسابع و	ل ا	أغفصا
٨a			لألاى	مات ا	مجدوء	کوین		لعشر وا	لثامن و ا	1	ú
۸٧			الاي	ات ال	بدوعا	نظم م	ن ت	العشرو	لتاسع و	1	9
۸۸۵	لطارد	ق والم	انطاد	بات الا	. اواج	كتيكية	جه الت	ــ الأو	لثلاثون	1	n
47		٠.,		٠ ۽	الجوي	لعاو نة	ز ـ ا	والثلاثو	خادی)	þ
4 8					ع	ستعالا	- الا•	بتلائون	لثانی و ا	i	2
40				3	المثاة	ماوت	ن ـــ	والثلاثو	لثالث و	ì	8
44				4	لمدنعيا	او نة ا	ن ــ ن	الثلاثوه	ارابع و	,	F.
1.4				دسين	ة المها	معاوظ	ون	والتلاا	لخامس	1	p
1.4	٠			الليلية	يات	العدا	ئون	والثلا	لسادس	1	ð
۲۰۳					3	خراتما	ره –	و الثالاثو	السايع	1	A
				. ر	سادس	ب ال	البا		_		
				(1)	رية (، الأدا	الشئون				
1.1					ن	ع. و د	ن -	والثلاثو	الثامن	ل	ألغص
1+1									التاسع	-	
۲•۲						-			الأربعو		

1326.0		
	للحادى والأربعون – الاستخدام التكتيكي للعناصر	الفصا
1.9	الإدارية للقول المقاتل	
117	الثانى والأربعون – القول الم	D
110	الثالث والأربعون ــ القول اله	Ŋ
111	الرابع والأربعون ــ القول بُ	D
	الباب السابع	
	الشئون الإدارية (٢)	
17.	الخامس والأربعون ـــ الاستعواض	,
	السادس والأربعون ــ الإصلاح والنجدة والإمداد	D
177	بالمركبات والدبابات	
175	السابع والأربعون ــ الإمداد بالرجال	×
	الثامن والأربعون — الطهي	n
	التاسع والأربعون 🗕 الماء	1
170	الحمسون ــ الشئون الصحية	9
177	الحادى والخمسون ــ التقارير والرجع و عمل المكاتب	p
144	الثانى والخمسون – البوليس الحربي وتعديد الطرق	0
179	4. 1 1° 1 100	*
	الباب الثامن	
	المواصلات الداخلية	
	الرابع والحمسون _ عمومي	لنصل

Ancho				
14.		 	ل الخامس والخمسون ــ اللاسلكى	الفص
144		 	السادس والخمسون ــ الحظ	ħ
148		 	السابع والخمسون ــ ضباط الاتصال))
140	,	 	الثامن والخمسون ــ الأمن والكوديات))

القسم الثاني ــ ألاى السيارات

الباب الاول مفدة

منبحة										
1	 لار عة	ت الما	بدار اه	ي الس	ÝÝ;	ساسي	غليم الأ	ـــ الت	الأول	9
									الثاني	H
									الثالث	»
									الرابع	n
				نی	ر اليا	اليار				
			کی	Ç:5:	دام ال	استخ	11			
٧	 			,			عمومى	۔ ر	الحامس	الفصل
٧	 					الاع	الاسته	ے ۔	السادس	Ŋ
									السابع	
									الثامن	
14	 		,				طاردة	<u> الم</u>	التاسع	ä
1 5	 			عقلة	ت ال	الغاراء	ام أو ا	ــ المه	العاشر	لفصل
									الجادى	
									الثاني	

الباب الثالث

	التنظيم التكتيكي لمركز رناسة الألاى	
۱۸	الثالث عثمر _ عمومی	لفصل
۱۸	الرابع عشر – التنظيم	D
11	الخامس عشر – المحابرات مشر	8
4 £	السادس عشر – اللاسلكي	v
77	السابع عشر ــ إصدار الأوامر	ъ
	الياب الرابع	
	التنظايم التكتيكي الأورطة	
۳,	الثامن عشر - عمومی	الفصل
۳۱	التاسع عشر ــ الواجبات في الأورطة	D
٣٢	العشرون ــ انتخاب موقع رئاسة الأورطة	,
٣٣	الحادى والعشرون ــ استطلاع الأورطة في النقدم	b
٣٤	الثانى والعشرون ــ مراقبة الأورطة لجنب معرض	ä
د۴	الثالث والعشرون ــ الأورطة في المطاردة	P
۳٥	الرابع والعشرون ــ الأورط في المهام أو الغارات المستقلة	B
٣٦	الخامس والعشرون ــ الأورطة في مراقبة المرور	تفصل
	السادس والعشرون ــ الأورطة في واجبات الحراسة	0
	السابع والعشرون ــ طابور الأورطة في الملجأ الأمامي	u
٣٧	والخلفي	

					_				
ميفحه									
٣٧	•••	رطة	الأو	دارية في	ئون الإ	ز _ الش	والعشروا	الثامن و	الفصل
				س	الخام	الباب			
				انروب	یکات ا	لليم وتكن	تنظ		
44	٠	•••		متطلاع	ب الاس	: _ ترو	العشرون	التاسع و	الفصل
				الاستط					
11		للاع	استع	تروب ال	اجبات	ن – وا	والعشرو	الحادى	ע
11				ونة	ب المعاو	– ترو ^ر	العشرون	الثانى وا	8
40	•••	•••		الثقيل	لتروب	رن 🗕 ١	والعشرو	الثالث	
£ e				تری ئائر				-	ý
57	•••	•••		الوقائية	لعوامل	رد – ا	والثلاثو	الخامس	9
٤V	•••	وب	المرو	الإدارية	لشئون	رن ــ ا	والثلاثو	السادس	9
				س	الساد	الباب			
			ā	الداخايا	سللات	المواص			
٤٨	٠				<i>بو</i> ى .	د – ،	والثلاثو	السابع	الفصل
£ 4	•••		•••		سلكى .	_ וטל	الثالاثون	الثامن و	7
	•••	٠		الخطية	اصلات	بَ – المو	والثلاون	التاسع و	10
44			•••		صال.	باط الاز	ن _ ض	الأربعو	0
٧٩				الجوية					v
οA	•••			اصلات	ن الموا	ن _ أ.	الأربعوا	الثانى و	9

- ط -الباب السابع

	_			
الأول	الحزد	- 3,	الإدار	الشائو ن

						10200		
٦.	 			عمومی	ربعون 🗕	ٿ و الأر		الفصل
٦.	 			التنظيم	بعون 🗕 ا	ع والأر	الراب	n
٦٢	 		٠ ,	القول ا	اربعون ـــ	س والأ	اخاد	D
٦٤	 			القول ا	اربعون ــــ	س والأ	الساد	э
د۲	 		٠ د	الةول بـ	بەون ــ	م والأر	انساي	n
٦٧	 		الطبية	المادر	بعون ــ ا	والأر	الثامز	B
٦٧	 		النبية	المصادر	ربعون _	م والأر	الناس	.00
				ب الثامز				
		ــانی			رد الإداري	الشئو		
٧٠	 		ں	لاستعواض	_ الا	سون	إلخمه	الفصل
					سون ـــ إص			Ð
					۔ون _ ا			э
					سون ۔ ا			D
					سون ـــ			D
					ىمسون ــ			9
					لعمسون ـــ			ь
					سون ً - تحدي			*

القسم الاول

الالای المسلارع

الاصطلاحات والتعاريف

(أنظر الملحق 1)

١ - منطقة التجمع :

هى منطقة توجه إليها القوات قبل العملية ومنها تمكن تهيئتهم للمخول المعركة تبعاً للخطة الموضوعة . وتعتبر مراقبة المرور من أدق المشاكل فى هذه المرحلة من المعركة . وأنه لمن الأهمية الحيوية أن تكون الجاود المشتركة فى المعركة فى المكان الصحيح وبالترتيب الصحيح لاستخدامهم. ومجبأن تكون منطقة التجمع للتشكيلات المدرعة خارج مرى نبرأن مدفعية العدو الميدانية وهاوناته .

۲ – محل التشكيل:

هو المنطقة التي تتخذ فيها القوات تشكيلاتها التكتيكية . ومجب أن ينتخب مكامها وراء القوات الأمامية وأن يكون طريق التقدم مها إلى خط أو نقطة الابتداء سهلا هيئاً .

٣ ـ خط الابتداء أو نقطة الابتداء :

هو الحط أو النقطة التي تتقدم منها قوات الاقتحام للهجوم . وقد محصص خط مستقل لكل من الدبابات والمشاة . ويجب، إذا أمكن عملياً، أن يكون هذا الحط عمودياً على اتجاء الهجوم، وأن يكون هيئة واضحة سهلة التحديد وأن تحدد وتبين ليلا . وتوضع التوقيتات بالنسبة إلى خط الابتداء .

٤ ــ خط الوسط :

هو طريق تنحرك الوحدة أو التشكيل على طول امتداده أو على

أجنابه . وقد لايزيد هذا الحيث عن هبرد زارية معينة فى المناطق المحردة من الهيئات أو أثناء السهر ليلا .

وقد يتبع في حالات أخري ماريقاً التدأ مسيناً. وبجب أن لايكون ذلك الطريق مانعاً كمهر أو قناة . وشعيره تحديد خط وسط للقوات يصبح من واجمها تدايمره من العدو . وجب دائماً انتخاب مواقع مراكز الرئاسات قريبة ما أمكن من خط الوسط إن لم تكن عليه ، وأن يحدد الطريق من خط الوسط إلى مركز الرئاسة .

الحساود :

تقرر الحدود قدر المواجهة التي يجب تنطيبًا . وتختلف تبعًا للواجب المكاف به التشكيل والمقاومة الاسملة . وعنى ذلك فقد تخصص جهة ضيقة وبالتالى حاود متقاربة لتشكيل مكاف بالهجوم على نقطة هي مفتاح الموقف في دوقع العدو. وقد تتبع الحدود خطوطاً طبيعية على الأرض وقد تكون صناعية صرفاً . وبجب أن يوضح في جلاء بالأوامر ما إذا كانت الحدود داخل أو خارج الوحدة أو انتشكيل .

ت نقطة الاتصال :

هى نقطة تقع على الحدود أو على مقربة منها ، وبجرى علمها التماس والاتصال مع الوحدات التي على الأجناب. وتكون هذه النقطة عادة على الوثبات أو الأغراض .

٧ - الوثبات :

هى هيئات تكنيكية على الخريطة أو الأرض الواقعة فى خط العمليات يسيطر بها الفائدعلى درجة سرعة تقدم أو تحرك تشكيله. وتتوقف المسافة بين الوثبات على العملية وحجم التشكيل المشترك فى هذه السملية . وعلى ذلك فقد تبتعد وثبات الفرقة إحداها عن الأخرى بنحو ٢٠ ميلا، وقد ينتخب اللواء لنفسه وثبات متوسطة على مسافات أفل ومكذا إلى أحد قد تصل فيه وثبات النروب من سياج إلى آخر أو تبد إلى أخرى . وتأخذ الوثبات فى القلة والقصر باقراب العاو. وتقف التوات عادة على الوثبات وتعمل على تأميما إلا إذا صدرت إلها الأوامر عا خالف ذلك .

٨ - خطوط التبليغ :

هى خطوط تقع على أجناب عنور التقدم يستمين مها القائد على تنسيق سرعة تقدم قواته . ولا تقف القوات على خطوط التبليغ . كما أنه ليس لهذه الحطوط أية أهمية تكتيكية (تنتخب غيرد الاستدلال مها) ولا يجب الحلط بينها وبين الوثبات .

٩ - الأهمان :

هى هيئات تكتيكية معينة يعد الاستيلاء عليها أو الحافظة عليها أمرأ له أهميته بالنسبة إلى خطة القائد . وقد يتحد أحياناً هدف مع وثبة ولكنه لانجب الحاط بينه وبن «غرض» القائد .

١٠ منطنة جم الشنات الأمامية :

هى منطقة قريبة من الهدف، نذهب إليها الدبابات عند اعفائها من مهمة حر اسةالهدف ومها بمكن استخدامها فى واجب هجوم مضاد. ومن الواجبأن يكون لهذه المنطقة مدخل يسهل من مهمة إعادة الملأ باللخيرة والوقود فى سرعة إذا لزم الأمر.

١١ منطقة جمع الشتات الحلفية :

هي منطقة ينسحب إليها الألاى الملىرع أو الأورط المدرعة

عندما يعفيها القائد المحلى من مهمة البقاء فى المنطقة الأمامية . وبها تقوم القوات بواجبات إعادة الملأ والصيانة .

١٢– موقع ضرب الذر (الجسم مختفی)

هو الموقع الذى يتعرض به برج الدبابة وتستر الأرض جسم الدبابة وحده . وهو الرضع العادى لضرب النار المباشر الذى يفتح منه المدفعى نيران مدفعه المباشرة مستخدماً تلسكوبه .

١٣– موقع المراقبة (البرج مختض)

هو الموقع الذى تقى فيه الأرض الدبابة ولايظهر منها غير رأس قائد الدبابة وبرسكوبه على خطالساء. وهو موقع النبران الأولى لا التمهيدى لا وعكن القائد من المراقبة . ومنه يمكنه الزحف إلى الأمام إلى موقع ضرب النار . ومنه يمكنه استخدام وسائل الضرب النصف المباشر من موقع ضرب نار متوقفاً ذلك على الأرض كما يمكنه استخدام وسائل الضرب الغير مباشر إذا تعذر على أى فرد من أفراد الطاقم رؤية منطقة الهدف .

١٤ ـ الملجأ الحنفي

هو منطقة تقبع فها قوة ما فترة من الزمن رغبة فى تجديد بنائها واستكمال راحها وإعادة تنظيمها . وتنتخب هذه المنطقة عادة خلف المواقع الدفاعية الأمامية وبجب ما أمكن أن تكون خارج مرمى مدفعية العدو وأن لاتكون فى مكان بدعو إلى استخدام نقط اصغاء أو نقط حراسة قوية .

١٥ الملجأ الأماى

تشكيل تتخذه وحدة ما عادة خلف المواقع الدفاعية الأمامية مباشرة وقد يكون داخل مرمى مدفعية العدو .

ولأن هذا قد يكون على مرى بصر العدو فقد يتعذر فيه القيام بأى صيانة أو إعادة تنظيم وإذا أمكن عمل شيء من ذلك فلن يكون إلا بقدر ضئيل إلا أن باستطاعة الأطقم أخذ قسط من الراحة والقيام بعملية الاستمواض من وقود وذخرة الخ . . .

ويتطلُّب هذا الملجأ أكبر حراسة مستطاعة .

١٦ محور التقدم أو الانسحاب

هو الاتجاه العام الذى ترسم خطة انسحاب أو تقدم أى قوة للسر فيه .

١٧ - خط الطعنة

هو الطُريق التكتيكي المباشر الذي تتبعه العناصر القائدة لقوة ما احتفاظاً بالقوة الدافعة داخل محور التقدم .

الباب الاول

:0 ,40

الفصل الأول ــ الغرض من هذا القسم

وضع القسم الأول من هذا الكتاب ليبين قواعد معينة – هي ثمرة التجارب العملية – للتنظيم التكتيكي للألاي المدرع للعمل على هديها في الميدان . وقد روعي أن يجيء هذا انقسم مختصراً تجنباً لأي أسهاب تفصيلي تكتيكي ، فالتكتيكات دائمة التغير تبعاً لنوع الأرض وطراز الأسلحة الجنيدة المستخدمة .

الفصل الثاني _ التنظم الأساسي للالاي المدرع

- ١ اتفقت آراء الحبراء على إيجاد طراز ،وحد للألايات المدرعة
 كفيل بالقيام بكافة الواجبات التكتيكية التى تعهد إليه، وأن يجهز هذا الألاى بنوعين من الدبابات : --
 - (١) الدبابات العصامة .
 - (ب) « الخفيفة للاستطلاع .
 - ۲ نظمت جمیع الألایات المدرعة على النسق الآتى : –
 (۱) مركز رئاسة الألاى :

ويتضمن المركبات والأفراد اللازمين للقيام بأعباء التميادة والسيطرة وتوفير أسباب الوقاية لأنفسهم في نفس الوقت . (ب) أورضم مرتز الرئاسة : وتتركب من :

١ ــ مركز راناسة الأورطة .

۷ــ تروب استطلاع مکون من ۳ دبابات خفیف**ة،** ۳ سیارات استطلاع .

۳ تروب مواصلات داخلیة مکون من ۴ سیارات استطلاع .

خــ تروب شئون إدارية ــ للقيام بكافة الأعباء الإدارية للرئاسة من تموين وإعاشة بوجه عام.
 كما أن به عنصر التيادة والإشراف على جميع الشؤن الإدارية للألاى .

ويلحق بهذه الأورطة العناصر الآنية : –

۱ جاعة نجدة خفيفة لإصلاح ونجدة المركبات .

۲ أفراد من سرية إشارة الفرقة المدرعة لإصلاح الأجهزة اللاسلكية وصيانها والقيام بواجبات الانصال الحلفي على جهاز الانصال الحلفي

(ح) ثلاث أورط دبابات مثاثلة فى تشكيلها ويتركب كل منها من : –

١- مركز رئاسة الأورطة وبه ٤ دبابات منها
 دبابتا تعاون قريب، وعربة نجدة مدرعة،
 ودبابة دوزر (جرافة).

٢- ٤ تروبات دبابات بكل سها ٤ دبابات عامة .
 ٣- تروب شنون إدارية واجبه إعاشة الأورطة عند العمل مستقلة عن الألاى .

الفصل النالث - قراعد استخدام الألاى المدرع

- الدبابة واجب هام رئيسي هو إبجاد قوة نبران بالميدان في
 تلك المناطق التي يكون الاستخدامها بها أثر فعال اكسب المعركة .
- حلى ذلك فانه بجب تطبيق القواعد العادية لقوة النبران على
 الدبابات بأن يعمل على توفير مرونها وقدرتها على تجميع
 قوة نبرانها وتحويلها فى سرعة من جزء إلى آخر بالميدان.
- ٣ بجب أن تنسق قوة النيران هذه وفقاً للخطة الأساسية: وأن تستخدم بالتعاون مع الأسلحة الأخرى المشتركة في المعركة.
- ٤ -- ولما تحمله الدبابة من كمية محدودة من الذخيرة فيجب أن
 لاتستخدم إلا في الوقت والمكان الحاسمين بالميدان .
- تنطبق كافة المبادىء الحربية الأخرى وأهمها المفاجأة على
 القوات المدرعة .

الفصّل الرابع — واجبات القوات المدرعة

الواجبات العادية للقوات المدرعة :

(١) التعاون مع الأسلحة الأُخرى فى القيام بعدلمية الفتح والقتال المتلاحم الذى يتلو ذلك . وتقوم المدرعات بمثل هذا الواجب متعاونة فى وثوق مع فرق المشاة فى الاقتحام وفى إنشاء رأس الكوبرى داخل دفاعات العدو عبر حقول الألغام والأنهار والموانع الأخرى .

- (ب) تتبع هذه المرحلة من المعركة عملية الاختراق أو معركة الانطلاق التي هي استغلال للنجاح المكتسب في المرحلة الأولى.
- (ح) وعندئذ يبدأ الواجب التقليدى للمدرعات وهو المطاردة ،
 يضاف إلى ذلك العامل المعنوى العظيم الحاسم وهو
 تمزيق مناطق العدو الحلفية .
- (د) قد تقوم المدرعات كذلك بواجب مستقل يتصف بخفة الحركة بالعمل على الجنب منتفعة بحفة حركتها هادفة إلى تحويل انتباه العدو وتثبيت احتباطيه أو جذب مدرعاته بعيداً عن مكان الطعنة الرئيسية .
- (ه) وأخيراً ، قد يطلب من المدرعات الاشتراك مع الأسلحة
 الأخرى فى القيام بواجب دفاعى .

الفصل الخامس - القبادة والسيطرة

- ا حرغبة فى قيام القوات المدرعة بواجباتها السابقة ، فقد نظمت فى فرق مدرعة ولواءات مدرعة مستقلة . واللواءات المدرعة واحدة فى كلتا الحالتين إذ تتركب من : --
 - (1) أربعة ألابات مدرعة .
 - (ب) كتيبة ميكانيكية .
 - ويلحق بها عادة ألاى مدفعية محمل .

- ٧ وعلى ذلك فقد تحل اللواءات المدرعة محل بعضها البيض و بعد عمثابة قوة ضاربة متوازنة. ويتفق نفس الشيء مع الألايات المدرعة التي تتأهب دائماً للقيام بأى واجب من الواجبات السابقة. يعتمد على اللاسلكي في قيادة مثل هذه القوة وفي بسط السيطرة عليها. وعادة يصدر القائد خطته وأوامره عند بداية أية عملية في مؤتمر يمقده، ومن ثم لايبسط سيطرته على وحداته إلا بصفة عامة فقط تاركاً استخدامها التكتيكي الفعلى لقادتها ، أو لقادة عجموعاتها إذا عملت كحجموعات. ويقوم فن طريق المواء باصدار الأوامر الخاصة بأية تغييرات يرى إدخالها على الخطة الأصلية.
- ٣ يحتمل في معارك الفتح والانطلاق أن تقسم قوات اللواءات المدرعة المستثنة وتوزع على الفرق المشاة القائمة بالاقتحام عمدل ألاى مدرع واحد لكل لواء من المشاة . ومع ما لقائد اللواء المدرع ، في مثل هذه الحالة ، من قدرة على بسط قوة قيادته في مرحلة وضع الحطة ذان من واجبه أن يحول لقادة ألاياته مثل هذه القيادة عجرد بناء المركة ، وهم يدورهم يسترشدون بمطالب المشاة التي يقومون بماونتها .
- وهكذا تحتلف درجة القيادة والسيطرة اختلافاً بيناً تبعاً لمختلف
 الواجبات ، ومن الواجب أن يكون الألاى المدرع مرناً في
 أعماله وتكتيكه . وتوصلا إلى هذه الغاية يجب اتباع طوابير
 وتشكيلات معينة يتوك له حرية اختيار تطبيق تفصيلاتها–

لإدارة المعركة إدارة كاملة ناجحة . وستبين هذه التشكيلات بتفصيلات أوسع فى الباب القادم .

• تتبع آلية السيطرة والإشراف نفس الكيفية والشكل في القيادة الأعلى حتى قادة الألايات والأورط ويساعد على بسط السيطرة على الوحدات الفرعية استخدام اصطلاحات معينة ثابتة يمكن بياما على الحريطة ، وبذلك يضمن التفاهم والسير طبقاً لخطة القائد الأعلى وعكن لقائد كل وحدة فرعية أن يقسم خطة السيطرة الأعلا لتلائم حجم تشكيله والاصطلاحات المبينة في مقدمة هذا الكتاب هي تلك التي يلاقها الألاى بوجه عام في عملياته، وتعد أساساً لأي أوامر يراد إصدارها. وقد بينت هذه الاصطلاحات في الصورة التي قد تبدو ما على غطاء الحريطة التالك تسهيلا للإشارة والدلالة وتدخل علية إصدار الأوامر ضمن ما يبحثه الباب التالي .



الباب الثاني

التنظيم التكنيكى

الفصل السادس ـــ عمومي

ذكرت فى الباب السابق القواعد الأساسية لاستخدام القوات المدرعة وواجبابها . ومن الواجب أن يكون التنظيم الداخلي للألاى المدرع مهيأ لمقابلة محتلف الواجبات التي قد يطلب منه أداوها . ويبحث هذا الباب التنظيم الحربي للألاى المدرع وما يقابله من تنظيم إدارى .

الفصل السابع ـــ التنظيم التكتيكي للاكلى المدرع (أنظر الملحق ب الحاص بالتوزيع التفصيلي لأفراد الألاى المدرع)

- ۱ مركز رئاسة الألاى وبه: --
 - (١) قائد الألاي .
 - (ب) قائد ثان الألاى .
- (ح) أركان حرب الألاى .
- (د) ضابط محابرات الألاي.
 - (ه) و الإشارة.
- (و) قائد مركز رئاسة الألاي .

(ز) صول تعلم الألاى .

وقد تختلف واجبات هؤلاء الضباط ووسائل نقلهم فى كل ألاى عن آخر ، غير أنه يمكن الاسترشاد بالوسيلتين المتبادلتين الآتدتن : ---

(۱) ۱- يبسط قائد الألاى قيادته على الشبكة الأمامية الرئيسية من إحدى الدبابات أو من عربة قيادة تبادلية . وبحب أن لايفقد بحال ما اتصاله اللاسلكي بالألاى سواء أكان أم لم يكن بمركز الرئاسة .

٧- و يتصنت قائد ثان الألاى من دبابة أخرى على الشبكة الرئيسية الأمامية و يتأهب لا تخاذ قبادة الألاى في الحال إذا لزم الأمر. ومن واجبه أن يعمل كفائد ثان للألاى لا كضابط إدارى .
 ٣- يعمل أركان حرب الألاى من دبابة كوصلة خلفية لمركز الرئاسة إلى اللواء ، وعرر المعلومات أو الأوامر من اللواء إلى قائد الألاى أو قائد ثان الألاى على الجهاز هب » .

٤ يركب ضابط المحابرات دبابة أو سيارةاستطلاع
 عيث يكون رهن طلب قائد الآلاى .

(ب) أما ألوسيلة التبادلية فتتضمن في إجال الجمع بين
 الوصلة الأمامية والخلفية في دبابة واحدة بوجود

المائد والأركان حرب معاً في دبابة واحدة . وجرى نفس الازدواج مع النائد الثاني وقائد سرية مركز رئاسة الألاى . وبهذه الرسائل تضدن السيطرة الالاساكية وتعزز قيادة الألاى . والوسيلة الأولى مزايا يعيوب التوزع وللنانية التجمع . ومهما كان نوع الوسيلة المستخدمة فانه بجب دائماً الخافظة على ميادىء المرونة والازدواج .

(ج) واجبات صول تعليم الألاى عند تحركه بمركز
 رئاسة الألاى هى : __

١ معاونة أركان حرب الألاى فى مسائل الضبط
 والربط .

٢ المساعدة في الأعمال الإدارية بمركز الرئاسة .

۳ يمثل مركز رئاسة الألاى عند تقدم جهاعات الاستطلاع للملجأ الأماى أو الحلفى ، ويتولى تنظيم أوضاع منطقة مركز رئاسة الألاى بوضع العلامات وتحديد مناطق وقوف العربات والدفاع الخر...

٤ مساعدة قائد ثانى الإلاى فى أية مسائل تتعلق
 بتدوين أفراد وعربات الألاى

٢ – مركز رئاسة الأورطة:

(۱) يوجد عادة تمركز رئاسة الأورطة المـكون من أربع
 درارات الآنون بعد : __

دېښت الا ون بعد : ــ

١ ــ قائد الأورطة .

٢_ . انى الأورطة .

٣- يوزباشي ثانى الأورطة .

. ـــ بانتجاويش الأورطة .

ملازم يقوم بوجبات الاستطلاع والانصال الأورطة
 ويركب سيرة استطلاع عركز رئاسة الأورطة .
 بالم واحبات باشجاويش الأورطة واجبات صول تعليم الأدى بالتسبة إلى الأورطة نفسها . كما يقود تروب .
 باسة الأورطة .

قصل الثامن ـــ المخابرات

العكن وضع خطة ناجحة أو إصدار أمر ما لأية عملية مالم يرتكز ذلك على معلومات ومخابرات متينة. ولن يتوفر لأى ألاى مدوع ما يلزمه من سرعة أو مرونة فى القتال إلا إذا أدرك جميع أفراده على مختلف رتبهم إدراكاً تاماً الضرورة الحيوية لتوصيل المعلومات. ولهذا فمن الواجب أن تزود جماعة المخابرات فى الألاى بكافة الوسائل التى تمكنها من العمل.

لا - واجبات جاعة الحابرات :

مع تعدد واجبات هذه الجاعة فمن الممكن إجمالها فيما يلى : -(١) المخابرات السابقة للمعركة : –

يتضمن العمل هنا: -

١_ إعداد الخرائط والصور الجوية وتوزيعها .

٧_ عمل النماذج الرملية والموزايك .

٣ جمع جميع المعلومات المتعلقة بتشكيل المعركة للعدو
 وأوضاع قواته بما فى ذلك الرسومات التى تبين
 أوضاع الدقاع .

على ملخصات الخابرات.

هــ وضع أوامر الداوريات والتقارير .

٦- إعداد وإصدار كوديات احداثيات الخرائط ووضع
 اسهاء أو كوديات الأمن التكتيكية الأخرى .

(ب) مخابرات المعركة : -

وتتضمن :

١ استجواب الأسرى .

٧- التعرف على مهمات العدو وشارات وحداته وقتلاه . ويقوم عادة القائد أو الأركان حرب بتوصيل مثل هذه المعلومات إلى الأمام أو إلى اللواء في الحلف. غير أن ضابط المحابرات مسئول عن التأكد من صدور جميع هذه المعلومات وعدم إغفال إرسالها ، كما هو مسئول أيضاً عن إعداد حريطة المعركة الحاصة بالقائد وصيائها.

(ح) المخابرات التالية للمعركة : ـــ

وتتضمن :

الو اجبات السابقة.

١ ـ تقارير المعركة اليومية .

٢_ تقدير الحسائر التي ألحقت بالعدو .

٣- الإجراءات المتخذة لحراسة المهمات والأدوات المستولى عليها واخطار مركز رئاسة اللواء عن أماكنها.
 ٤- وعلاوة على ماسبق فان ضابط المخابرات وهيئته مسئولون عن توفير أسباب الأمن الحاصة بالوحدة.
 ٣ -- يعتبر ما هو مذكور بعد كمرشد لأقل تنظيم يكفل به أداء

 (۱) قد يستخدم ضابط الخابرات والأومباشى إحدى دبابات مركز رئاسة الألاى أو قد يستخدم هو فى بعض الأوقات سيارة استطلاع

(ب) يعمل ضابط منتخب فى كل أورطة يعاونه أحد الأومباشية بتروب مركز رئاسة الأورطة ، وبذلك يمكن إبجاد تيم كاف للمخاد ات .

ويم الحصول على أغلب المعلومات السابقة عن طريق اللواء أو الفرقة ، غير أنه بجب على ضابط المحابرات أن يكون مشيعاً بروح الاستفسار الهجومية وأن نحرج ليجد بنفسه أية معلومات متممة تكيلية ، وليثبت بنفسه أواصر اتصاله مع النشكيلات الأخرى ، وبجب داعاً

وضعه وإبقاؤه على بينة تامة بالسير العام للعمليات حتى بتسني له أداء هذا الواجب .

(ح) يمكن اعتباركل من قائد نروب الاستطلاع واليوزباشي ضابط الاتصال كمساعدين وقتين لضابط المخابرات في مرحلتي المخابرات السابق ذكرهما في البند ٢ فقرة ١، و عليهما العمل مع ضابط المخابرات في عناية تامة والعمل طبقاً لخطة معينة ينظمها ضابط المخابرات للتأكد من عدم إهمال أي مصدر أو مورد للمعاومات .

الفصل التاسع ــ اللاسلكي

- اللاسلكي هو قلب الألاى المدرع ونظامه العصبي . وقد خصص الباب الثامن لبحثه تفصيلياً غير أن البحث في تنظيم الألاى محتم محثه بصفة عامة .
- بعتبر ضابط الإشارة مسئولا عن تنظيم الحطة اللاسلكية
 بالألاى . ويتمم تنظيم الإشارة وجود ضابط وضابط صف
 (عامل لاسلكي) بكل أورطة من أورط الألاى .
 - ٣ ـــ وهم مسئولون إجالاً عن : ـــ
- (1) التأكد من استمرار سير العمل على الأجهزة وطرق استخدامها في أعلى درجة ممكنة .
- (ب) التأكد من إصدار كافة النداءات الاصطلاحية والكود
 وفهم القوات لها قبل العمليات وأثناءها

- (ح) ملاحظة توليف جميع محطات اللاسلكي وبقاءها مولفة طوال العمليات .
 - (د) مراقبة جميع الشبكات من وجهة الأمن .
- (ه) تدریب جنود الإمدادات والوصول بهم إلى المستوى المطاوب .
- عن الأهمية بمكان وجود ضابط الإشارة فى مكانه الصحيح. وقد يطلب منه أحياناً العمل على الوصلة الخلفية إلى اللواء، وبذلك يفقد اتصاله اللاسلكي بالألاى الذى هو مسئوليته الأساسية. ولهذا فقد يكون أنسب مكان له العمل فى عربة القيادة التبادلية عركز رئاسة الألاى لأنه يكون فى تلك الحالة على إلمام وإشراف تام بالشبكة اللاسلكية للألاى على وصلتها الأمامية والحلفية كما يتمتع فى نفس الآونة باستقلال ذاتى فى خفة الحركة.
- من المفيد كثيراً عند العمل على مدى طويل أو فى الظروف
 الجوية السيئة إنجاد جهاز لاسلكى يعمل عليه ضابط يمكنه
 التحرك كوسيط أماى أو محطة توصيلية . ومن المناسب جداً
 استخدام ضابط الإشارة فى هذا الغرض .

الفصل العاشر ـــ اصدار الأوامر

 ١ جب أن يصل الأمر إلى مستلمه فى وقت تمكنه من فهمه ودرسه والعمل بمقتضاه , ولذلك بجب أولا إصدار الأوامر الإنذارية

- ٢ ــ قد تصدر الأوامر فى الألاى المدرع بالميدان بوسيلة أو أكثر
 من الوسائل الآتية : -
 - (١) كأوامر كتابية أو تعلمات كتابية .
 - (ب) بالرسائل .
- (ح) أوامر شفوية يصدرها القائد شخصياً وفي نفس المكان .
 (د) أوامر بالتليفون اللاسلكي أو التليفون .
 - (a) باستخدام ضباط الاتصال .
- ٣ ــ يستخدم كل من هذه الوسائل في إصدار الأوامر تبعاً للموقف السائد.
- ومهما كان نوع إصدارها فيجب أن يبن كل أمر فى وضوح
 (١) ما يطلب عمله . (ب) ومن سيقوم به . (ح) وكيف يقوم به . وبجب أن يسهل فهم
 الأمر وأن يتمكن الإنسان المتعب المرهق من فهمه فى أسوأ الظروف .

ه – الأوامر الشفوية :

لكل ألاى مدرع إجراءات يتبعها فى إصدار أوامره الشفوية وتبن هذه الإجراءات فى أوامره المستدعة . وإذا لم تتبع هذه الإجراءات أو هذه الطوابر كان ذلك سبباً فى خلق الاضطراب وضياع كثير من الوقت الثمين هباء .

٦ – أوامر العمليات :

(١) عادة ما تأخذ الأوامر الصادرة لجميع أنواع القوات

الحفيفة صورة أقل تفصيلا عن تلك التي تصدر للأسلحة الأخرى . ومع ذلك فهناك حالات تصدر فيها أوامر كاملة مطولة . ومبين في آخر هذا الفصل أنموذج لأمر كتابي تفصيلي للقوات المدرعة .

- (ب) ورغم وجود صيغة مسلسلة منتظمة للأمر الكتابى فان
 مشتملات الرءوس الفرعية الداخلة تحت الرووس
 الأساسية تختلف عن بعضها البعض فى أغلب الأحوال.
- (ح) يرمى أمر العمليات إلى إعطاء التمسادة المرءوسين واجبات تفصيلية يةومون بها فى ظروف معروفة من قبل. وعلىذلك فداه يتوقف على المدة التي يشملها التصميم.
- ٧ بجب اتباع المبادئء الأساسية الآتية عند إصدار الأوامر
 الشفوية بالتليفون اللاسلكي : -
- (١) أصدر أولا أمراً إنذارياً تنبىء فيه بأنك على وشك إصدار الأوامر .
- (ب) بعد العلم بالوصول من جميع المحطات إبدأ في إرسال الرسالة .
- (ح) لاتذكر إلا الضروريات الرئيسية والمعلومات والتصميم والطريقة (الحطة) ، أى المعلومات والتصميم والطريقة المباشرة لأنه إذا ذكر أكبر تمايجب فسيكون معنى ذلك ضياع وقت طويل وكشف معلومات للعسدو قد تقلب خطط آخرين على جهات أخرى غير جبهتك.

(د) تذكر أنه ليس هناك غير وقت قصير جداً على الهواء لإصدار هذه الأوامر إلى قادة التروبات. إذ لو توفر لديك الوقت لاستدعيت عبدوعة الأوامر من قادة التروبات (ه) بجب عند الضرورة الطارئة فقط إعطاء أوامر عمليات المعركة على وصلة التليفون اللاسلكي فقط.

ملحوظة : لايجب الحلط بين ما جاء فى فقرة (٧) أعلاه مع الأوامر العادية التى تعطى على وصلة التليفون اللاسلكى .

٨ - يحتم الإطراد فى أهمية النداون الوثيق بين جميع الأسلحة فى المعركة والمرونة الطبيعية لمختلف العدد والأسلحة المستخدمة وما يضاف إلى ذلك من ضرورة وجود الضباط الأصاغر فى أذهان قادتهم - يحتم كل هذا عقد موتحر قبل القيام بأى مرحلة رئيسية لأية معركة ليكون كتمهيد للاجتماع النهائى فحموعة الأوامر.

ويبين القائد خطته فى مثل هذا المؤتمر وتعن الفرصة لمحتلف الأسلحة لإبداء ما بمكنهم ومالا بمكنهم عمله . ويتمخض هذا المؤتمر عن اتحاذ القرارات وبناء الأوامر المائية .

وبذلك تنم أهم مرحلة ، ويعسود كافة القواد إلى وحداتهم وقد وضحت فى أذهانهم ما ستقوم به جميع الأسلحة الأخرى من أعمال . ذلك هو أهم جزء حيوى فى الحرب الحديثة . وأنه لمن الأهمية عكان أن تدرج هذه المرحلة إلى

أن تصل إلى قائد الدبابة بل وحتى أطقم الدبابات أنفسهم إن أمكن ذلك . غير أنه قد لايكون من المستطاع وضع جميع الرتب في مثل هذا الوضع الكامل في الصورة إلا قبل القيام بمرحلة كبرى من العمليات حيبا يتوفر بعض الوقت لاتخاذ الرتيات الضرورية .

وحتى مع ذلك فان من واجب قائد الألاى الملدع أن لايألو جهداً فى سبيل وضع أكبر عدد مستطاع من رجاله فى الصورة كالم سمح له الوقت والظروف بذلك .

٩ – مجموعة أوامر الألاى :

جمع قائد الألاى مجموعة أوامره بعد أن يقرر خطته النهائية . ويتخذ ذلك بصفة دائمة قبل القيام بأى معركة أو مرحلة كبيرة ، كما قد يتبع ذلك باصدار أوامر كتابية . غير أنه من المعتاد عندما تتضمن الأوامر عدة توقيتات أن تصرف إلى مجموعة الأوامر خرائط مؤشرة ومعها الملاحق اللازمة .

- (٢) الأركان حرب.
- (٣) ضابط الخابرات والإشارة وضابط الاتصال .
 - (٤) قائد تروب الاستطلاع .
 - (٥) ضابط فني الألاى .
 - (٦) الضابط الطبيب.

- (٧) قائد جاعة النجدة الحفيفة .
 - (٨) قواد القول .
- (٩) قادة الأورط وضباط اتصالم .
- (١٠) قواد جميع القوات التي تحتّ قيادة الألاى أو في معاونته .

ويتكون من هذا العدد الوفير جماعة كبيرة العدد، وقد لايسمح الموقف بوجودهم جميعاً . وليس بضرورى وجود قادة القول أو كل من الضابط الفي والطبيب وقائد جماعة النجدة الحفيفة ، ويتنقى أولئك الغائبون أوامرهم عن طريق قائد القول الذي بحضر إلقاء الأوامر . وبالمثل فانه ليس من الضرورى أن يصحب قادة الأورط منهم دائماً ضباط الصالح .

- ١٠ وعندئذ بجتمع قادة الأورط بمجموعة أوامرهم على نفس الأسس السابقة، ومن ثم يلنى قادة التروبات أوامرهم على قادة الدبابات والأطقم. وانشىء الضرورى هو وجوب إلمام أكبر عدد مستطاع من الجنود بكل ما يجب عليهم معرفته في العملية.
 - ١١ هناك وسيلتان الإسراع باجراءات مجموعة الأوامر:
 - (١) بالأوامر الإنذارية

٢ - أول وقت تطلب فيه التموات.. أى لاتحرك قبل..
 ٣ - الوقت المنتظر إصدار أوامر أخرى فيه.

٤ - وقت ومكان مجموعة الأوامر .

هـ الخرائط اللازمة للعملية .

(ب) تستطيع الأورط إيفاد ضباط اتصالم إلى مركز الرئاسة الاستطاعتهم مراجعة الحرائط ووضع الأسهاء الكودية والاصطلاحات الكودية الأخرى التي يحتمل استخدامها (ح) بجب أن يكون مع قائد الألاى أثناء توجهه للحضور بمجموعة أوامر رئاسة أعلى جهازاً لاسلكياً حتى بمكنه أن يرسل على الواء إلى أزطه وقت عودته لإصدار أوامره والتوقينات الخاصة بأى تحرك في طريق عودته . أداؤه قبل عودته أو أثناء تحركه في طريق عودته . وهكذا تتلقى الأورط أقصى إنذار الاستعداد .

١٢ إذا تعذر على قائد حضور موتمر أو مجموعة أوامر ، فانه
 يقوم بنقل الأوامر إليه ضابط اتصال محضر المؤتمر .

١٣ قد يتمكن قائد الألاى من شرح خطته شخصياً - قبل القيام يعملية واسعة النطاق - لج يع قادة التروبات والدبابات ، وعندثذ يكون هذا الأجراء أمراً مكملا لمحموعة الأوامر العادية . ويكون هذف في هذه الحالة فهم جميع القواد للصورة التي يرغب في أن تتخذها المعركة - ومن واجبه أن يتجنب إلقاء الأوامر النفصيلية التي هي من ،سئولية قادة الأورط .

15 مبق ذكر أنواع الأوامر المختلفة . وتصدر الأوامر عقب البدء في القتال عادة باللاسلكي أو بالاتصال الشخصى بين القواد . ومن الأهمية بمكان أن تقتضب الأوامر وأن تنصب على الموضوع نفسه متخذة تسلسل الأمر العادى . وبجب أن توضع وتكتب جميع احداثيات الحرائط أو الاسطلاحات التي تتطلب عمل كود لحا قبل بدء الإرسال .

أنموذج لأمر عمليات حربيه عليات حربيه الألاى المدرع الأول أمر عمليات حربية رقم ... الألاى المدرع الأول مرى مرى الألاء المدرة رقم صورة رقم التاء ...

خويطة المراجعة

المعلومات : ـــ

١ - العسدو :

(ا) مواقعه ـــ المعروفة أو التي يشك نها .

(ب) حقول الألغام ــ المعروفة أو التي يشك فيها .

(ح) موافع الأسلاك – موانع الدبابات (طبيعية وصناعية)

(د) قوة العدو – تكوينه الخ ...

(ه) أضف أى معلومات أخرى من ملخصات الأابرات (إذا تيسم) .

٢ - قواتنا :

(١) الأوضاء الأمامية – التشكيلات الجانبية – أعمالها .

(ب) القوات الأخرى ــ العمليات المنتظرة .

٢ - الحسيه :

بيان عن الموقف الجوى العام ، تبين تفاصيل المعاونة الجوية في فقرة الطريقة لا في هذه الفقرة .

٤ ـ الطويوغرافيا:

الأرض – ملاءمتها للدبابات (بوجه خناص) .

حطة التشكيل الأعلى (والقوات الإضافية ؟).

(١) قوتنا تعمل مستقلة ، تحت القيادة أو في معاونة ...

(ب) أماكن:

١ ــ الوحدات التي سنقوم بمعاونتها ، أو

٧ ۔ ١ ﴿ شُتُ قيادَتُنَا ﴾ أو

٣- د د في معاونتنا .

(ح) التو قبتات المطلوبة ل :

١ ــ نظل تحت القيادة حتى أو

٧- القوات التي ستأتى تحت قيادتنا أو في معاونتنا

النخ النخ أو . ٣ـــ سنكون تحت القيادة أو في المعاونة النخ النخ ...

و/ أو

٤ ــ القوات التي ستخرج عن قيادتنا (أو العكس بالعكس).

التصميم : ٣ ـ سيهجم الألاى الأول المدرع الطريقة: ٧ ـ الوضع العسام: (1) وصف مجمل العملية. (س) إجالي لمراحل العملية. (ح) إجالي للقوات المشركة إذا لم تكن قد ذكرت قبلا في الفقرة ٥ أعلاه . ٨ - المجموعات : ٤ : (١) قائد القوة (س) القيوات (ح) الواجب ٩ – التشكيل : التشكيل : (١) الاقتحام (وتخصيص قوات الديابات للمشاة المعاون (النخ النخ . الاحتياط () (ب) مركز رئاسة الأورطة / مركز رئاسة الألاى (ح) واجب تروب الاستطلاع (إذا كان ذلك عملياً).

 (د) الاحتياطيات الرئيسية للألاى - تكوينها: أماكنها، واجباتها إذا كان هناك شيء من ذلك .

يسار:

١٠ تقدم الدبابات :

- (ا) مناطق التجمع الأمامية و / أو الحلفية .
 - (ب) محل التشكيل.
 - (ح) خط الابتداء.
- (د) محور التقدم ، خط الطعنة ، زاوية الاتجاه .
 - (ه) الطرق
 - (و) الوثبات وخطوط التبليغ .
 - (ز) الحدود والمواجهات .
- (ح) الهدف حدود ومواجهات مختصرة ، والعمل على الغرض (أو أضف إلى أى مدى يكون البحث إذا استخدم الألاى فى واجب استطلاع أمام اللواء المدرع الخ). مدى الاستغلال إذا لزم.
- (ط) منطقة لم الشتات الأمامية و/أو الحلفية للألاى .
- (ى) إجراءات وضع الأشرطة والإنارة والمسئولية إذا
 رؤى القيام مهجات ليلية .

١١_ الجداول الزمنية :

(1) يعمل جدول مستقل للتوقيتات إلا إذا كان من السهل وضعها فى فقرة ١٠ مقابل النقط المتعلقة بها. (ب) ترتيب نظام السير والتوقيتات (إلا إذا انطبق ذلك على ما جاء فى الفقرة ١١ ها،).

١٢- خطة المثاة :

تذكر الحطة هنا إذا اختلفت عن خطتنا ولم يسبق ذكرها من فقرة ٧ إلى ١٠ (داخل) لتغطى النقط الآتية مثل : (١) أغراضها وخطوط الابتداء إذا اختلفت.

(ب) ما سيتخدونه مع احتياطيهم وفصائل سرية المعاونة
 (واستخدامها إذا كان ذلك سيوانر على المعركة) .

(ح) أي نقط اتصال وأوقيتاتها .

(د) مركز رئاسة الكتيبة إذا لم يكن قد بن بعد.

١٣_ خطة النبران :

(۱) الأسلحة المعاونة للمجموعة تحت عنوان رئيسي واحد (ب) أذكر مختصراً عاماً مع تخصيص مدفعية الميدان، والمدفعية المضادة الطائرات والدبابات ومدافع الماكينة والهاونات الثقيلة النخ (أوضاع ضباط نقط الملاحظة الأمامية).

(ح) المعاونة الجوية إذا أزمع تطبيقها تطبيقاً مباشراً.
 (د) خطة نبران دباياتنا إذا لزم التقييد.

18 - أي معاونة أخرى :

المهندسين ، قاذفات اللهب ، ناسفات الألغام ، الخ الخ ملحوظة محصوص فقرتى ١٣ ، ١٤ : إذا لم تكن هناك تعليات للأسلحة المعاونة محلاف ما تضمنته الفقرات السابقة فليس هناك داع لتكرارها هنا

١٥ - ساعة الصفر:

من المستحسن دائماً تحديد ساعة الصفر. أى أذكر الوقت الفعلى الحقيقى ثم أذكر ما محدث فى ذلك الوقت. يدخل ذلك عادة ضمن جزء آخر من أمر العمليات.

الشئون الإدارية :

١٦ قسم النقط الرئيسية الآتية :

- (١) الذخـــرة .
- (ب) المسوقود.
- (ح) التعيينـــات .
- (د) الخسائر (نقط إسعاف الجرحى ، مستشفى الميدان الخ — واربطها بنقط إسعاف المشاة إذا كان ذلك موافقاً) .
 - (ه) الأسرى.
- (و) نقطة جمم الضانين للمشاة ، إذا كان ذلك عملياً .

١٧ -- قولات الألاى :

القول ! ، ب(أوتقسيمهما إذا استخدم ٣ قولات الخ..).

- ١٨ النجـــدة :
- (أ) الأركان حرب الفني .
 - (ب) ميكانيكيو الوحدة .
- (ح) جماعة النجدة الحفيفة .
- (د) أى نقط نجدة رئيسية معروفة .

ة الحقيقة للواء العج	(ه) جاعة النجا
	المواصلات الداخلية :
إذا لم يكن قد سبق ذكره .	١٩_ مركز الرئاسة :
	٢٠ الإشارة :
بات والأسلحة الأخرى .	(١) ترددات الديا
ىلكى .	(ب) صمت اللا
يز خاصة للمشاة .	(ح) إشارات تمي
	(د) الكو ديات :
١ - كايات كودية الاسلكى والأراضي الخ	
٢_ كوديات لاسلكي وأصطلاحات نداءً .	
٣- كود المعركة، وكود الساعة، والسلايدكس الخ .	
(و) ضبط الوقت .	
الرسومات المرفقة .	(ز) الشفافات و
	أفد بالوصول :
	طريقة الإصدار
	وقت التوقيع
التو قيع	التوزيع

الفصل الحادى عشر — تشكيلات الآلاى والاورطة والتروب

۱ – عمومی :

والمقاومة .

بینت فی الفصل السابق ضرورة إیجاد طوابیر معینة للأسراع فی عملیة إصدار الأوامر وبالمثل بجب اتحاذ طوابیر معینة لتساعد علی توفیر مرونة المناورة فی الألای المدرع . وقد وضعت هذه الطوابیر لتكون أساساً للمناورات التكتيكية . ومن الطبيعی أن تعتبر التشكيلات المذكورة مجرد طابور بجری وقت السلم وفی فترات التدریب . وهی تعد فی الحرب بحری وقت السلم وفی فترات التدریب . وهی تعد فی الحرب بمنابة هیكل یقوم الألای فی داخله بمناوراته تبعاً للأرض

ومن المهم أن يكون الندريب العملى على هذه الطوابير وفهمها كاملين لازدياد استخدام التشكيلات المدرعة نيلا في الأراضي المكشوفة ، ولضرورة القيام بتشكيل طابور يمكن به تجنب الاضطراب وفقد الاتجاه .

ومع ذلك، فيجب أن يوضح في جلاء أنه باستثناء المراحل الابتدائية المبكرة من التدريب فانه لايجب بذل أى محاولة للتقيد باتخاذ أى تشكيل هندسي منتظم، لأن عمل ذلك معناه إلقاء دروس كاذبة خطيرة العواقب. وكل ما ينشد طلبه هو وجوب وجود علاة: ثابتة معينة بين الأورط والتروبات للزيادة من سرعة المناورة.

لا _ إن أهم طوابير التشكيلات التي يتخذها الألاى المدرع هي :
 (1) القطار ,

(ب) الطابور . ٥ الملحق جـ ٥

(ح) القول . a الملحق د)

(د) وحدة في الأمام . ﴿ الملحق هـ ٤

(ه) وحدثان فی الأمام ، الملحق و »

(و) طابور أورط قول . « الملحق ز »

٣ — القطار:

تتبع فيه كل دبابة أو عربة سابقتها سائرة خلفها . خواص هذا التشكيل :

(١) تتوفر فيه أقل مواجهة وأقصى عمق .

 (ب) لايستخدم إلا عند التحرك بالطارق أو عند عبور المضابق .

ويتقدم مركز رئاسة الألاى عادة خلف الأورطة القائدة إلا إذا تحرك الألاى كقوة احتياطية ضمن تشكيل متقدم على طريق فعندئذ قد تسر رئاسة الألاى في الطليعة .

الطابور :

تتجه كل دبابة نحو المواجهة فتنشأ بذلك أكبر مواجهة وأقل عمق . وهو مجرد طابور تشكيل صرف لألاى أو أورطة ، لا أنه عظيم الأهمية بالنسبة للتروب وخاصة عند استخدامه في مواقع ضرب نار ترقباً لهجوم مضاد .

القول :

إذا استخدم كمجرد تشكيل طابور فعندئذ يتقدم مركز رئاسة الألاى فى الطليعة يتبعه الأورط كل وراء الأخرى فى صورة طابور . وإذا انخذ كتشكيل قتال فعندئذ يسير مركز رئاسة الألاى خلف الأورطة القائدة ، إلا أن التشكيل الذى تتخذه الأورط والتروبات داخلياً نختلف تبعاً المأرض والواجب المخصص لكل وحدة فرعية . وعلى أى فان من النادر أن تتحرك الأورط فى صورة طابور .

ويتخذ هذا التشكيل عادة عند معاونة هجوم للمشاة على جبهة ضيقة بغية الخبراق مواقع العدو الحبراغاً كافى العدق . وتتقدم الأورط محركة قفز الضفدعة أحداها خلال الأخرى تبعاً للوثبات التكتيكية التى تقوم بها المشاة .

٢ – وحدة في الأمام :

يعتبر هذا النشكيل من أكثر تشكيلات المعركة المدرعة أهمية للألاى وفيه توضع أورطة واحدة فى الأمام ويحتفظ بأورطتين على خط واحد فى الخلف وتتحرك رئاسة الألاى عادة خلف الأورطة القائدة وبن الأورطتين الخلفيتين .

مزايا هذا التشكيل:

 السمح بانتاج قوة عظیمة من النبران فی جمیع الانجاهات مصحوبة باختراق أو ضغط أمامی مطرد القوة .

(ب) ممكن قائد الألاى من بسط أقصى سيطرة على مناورة

أورطتيه الاحتياطيتين ، وبمكنه عندئذ تطويحهما إلى أى الجانبين أو كلمهما عند الاصطدام تمقاومة معادية .

(ح) هو التشكيل المثالى للتقدم للاتصال بالعدو أو عند العمل ضد مقاومة خفيفة ومع ذلك فن النادر استخدامه في الأورطة والتروب إلا في أحوال خاصة كعند مرور تروب في مضيق ضيق محدد من المناورة . وتقوم التروبات الثلاث الباقية بالأورطة في تلك الحالة بمعاونة مثل هذا التحرك بالنبران .

ولكنه لن تبيأ أية حالة تكيتكية بتخذ فها التروب تشكيل وحدة في الأمام (أى بتقدم دبابة واحدة يعاوتها ثلاث دبابات). وإذا ضاقت الأرض إلى حد لايسمح باستخدام تشكيل وحدتين في الأمام ، فيجب على أية حال أن تجتاز الدبابات مثل هذة الأرض في تشكيل قول طريق ومن المتعلر اعتبار ذلك و تحرك تكتيكي ه لأنه مجرد طابور تحرك لاجتياز مانع من الموانع .

٧ ــ وحدتان في الأمام :

(1) يعد هذا التشكيل في حانة الألاى وضعاً عكسياً لتشكيل وحدة في الأمام. فتتصدر التقدم أورطتان تتبعهما الأورطة النالثة مع تحرك مركز رئاسة الألاى في مركز متوسط. ويستخدم هذا التشكيل في المعركة المدرعة إذا اتسعت المواجهة التي سيغطها الألاى اتساعاً زائداً على أورطة

واحدة أو إذا أمر الألاى بانتقدم لتطهير خطى وسط متجاورين . ولا يحتمل استخدام هذا التشكيل فى صورة أعم من تشكيل وحدة فى الأمام .

مزايا هذا التشكيل:

(١) يسهل به التقدم في سرعة عند ضعف المقاومة .

 (۲) هو التشكيل العادى الذى يتخذ عند معاونة هجوم لواء من المشاة .

(ب) يعد هذا التشكيل من أنسب التشكيلات وأعهااستخداماً بالنسبة للأورطة أو التروب اوجود أربع وحدات بكل مهما . فالتقدم بتشكيل وحدتين في الأمام – في شكل صندوق – يزودهما بأقصى قوة من النيران والمناورة في حميع الاتجاهات . وإذا لقى التروب القائد (في تشكيل وحدتين في الأمام) أثناء تقدمه معاونة تروب آخر خلفي فانه يتقدم كتروب أي بالدبابات الأربعة كلها معاً . أما إذا لم يكن هناك تروب آخر يعاون هذا التروب فان هذا التروب تعاونهما الدبابتان الباقيتان الحلفيتان بالنيران من موقع تعاونهما الدبابتان الباقيتان الحلفيتان بالنيران من موقع ثابت . وعندما يتم الوصول إلى الوثية أو الحيثة التالية تقف الدبابتان القائدتان وتلحق بهما الدبابتان الخلفيتان الحلفيتان المحاونتان .

٨ - ثلاثة في الأمام :

يندر أن يستخدم الألاى هسذا التشكيل إلا عند قيامه باحتلال خط دفاعى طويل قائم عادة وراء مانع ولوقت محدود وهو يتساوى فى تلك الحالة مع ألاى فى صورة طابور. ولا يهيىء هذا التشكيل للألاى أى احتياطى أو راحة أو صيانة. ومع ذلك تستخدمه الأورط والروبات إذا طلب مها تغطية جهة واسعة أو فى الدفاع. ويتوفر بهذا التشكيل فتح أقصى قوة من النبران على العدو. ويظل مبدأ الاحتياطى متوفراً لوجود دبابة واحدة فى الاحتياط فى الروب وتروب واحد احتياطى فى الأورطة.

عيوبه :

· لا يهي للألاى أى احتياطي أو راحة أو صبانة .

٩ - طابور أورط قول :

يندر استخدام هذا التشكيل ــ إن لم يكن لايستخدم إطلاقاً ــ كتشكيل للمعركة فهو مجرد تشكيل طابور أو تفتيش . وبه يكون مكان مركز رئاسة الألاى فى الأمام وتصطف الأورط على أجناب بعضها البعض مع بقاء التروبات فى هيئة قول والدبابات فى صورة طابور .

إن إصدار قائد أعلى الأمر باتحاذ تشكيل معين للمعركة يضمن

تمشى القائد الأصغر مع خطط ذلك القائد. غير أن انتشكيل المرءوس يتخذ في داخليته التشكيل الذي يناسبه ولا يكون لحذه التشكيلات مجال ما أي وضع هندسي بل تكون في وضع غير منتظم كما تتوقف ماهيتها على الظروف التكتيكية وعلى طبيعة الأرض. وهذا العامل الأخير يتغير بصفة دائمة. حب ألا يغيب عن الذهن أن دبابات مركز رئاسة الأورطة لجب ألا يغيب عن الذهن أن دبابات مركز رئاسة الأورطة الأربع ما هي إلا « دبابات مدافع » وليس وجودها في تنظيم الأورطة لحرد السيطرة فقط. ووجود هذه الدبابات في مركز رئاسة الأورطة لابجب أن يعفها من الاشتراك في أي خطة للنران.

الساب الثالث

الاسنمدام التكتيكى للائدى المدرع الفصل الثانى عشر ـــ عمو مى

- ا نظراً لتعدد واختلاف الواجبات التي قد يكلف بها الألاى المدرع فقد رؤى تقسيم الاستخدام التكتيكي للألاى المدرع إلى ثلاثة أقسام :
- (1) فى هذا الباب المبادىء الأولية الشائعة فى جميع الواجبات والتى تنطبق بوجه خاص على الألاى المدوع عندما يعمل مستقلا وحده .
- (ب) فى الباب الرابع الواجبات التى تستخدم فيها المدرعات
 كسلاح معاون .
- (ح) فى الباب الحامس الواجبات التى تكون فيها المدرعات
 هى السلاح السائد .
- عالجت الأبواب السابقة مختلف واجبات المدرعات وكذلك
 التنظيات اللازمة السابقة للمعركة التي بها يكفل نجاح الألاى
 المدرع في عملياته . ويبين هذا الباب وما يليه من أبواب
 الطرق التي تؤدى بها هذه الواجبات .
- ۳ -- الأرض عامل حيوى من أهم العوامل التي توثر على تكتيكات جميع القوات المدرعة ومن الضرورى دراسة عامل الأرض

عند وضع أية خطة ، فانه اذا أهمل هذا العامل أو أسىء تقديره وعجزت الدبابات عن اجتياز الأرض المنتخبة باءت المعركة بالفشل .

الفصل الثالث عشر – تروب الاستطلاع

 أنشى تروب الاستطلاع ليقوم لقائد الألاى المدرع بما يحتاجه على جبهته وأجنابه من استطلاع تفصيلى قريب .
 ونجب أن يكون دائماً الأعمن والآذان البقظة للألاى وأن

عصل على المعلومات المطاوبة بدون أن يراه العدو .

۲ — تنظیمه :

يتكون هذا التروب من جاعتين تتركب الجاعة الأولى مهما من ٦ دبابات خفيفة والجاعة الثانية من ٦ سيارات استطلاع. ومختلف مدى ما يمكن اكتسابه من استخدام هذا التروب في واجب الاستطلاع باختلاف نوع العملية.

وتستخدم داوريات التروب ــ ضماناً لادخار القوى ــ فى أزواج أو انصاف جماعات أى ثلاث انصاف جماعات من الدبابات الحفيفة وثلاث من سيارات الاستطلاع .

٣ – واجبه في معارك الاقتحام :

تحدد معارك الاقتحام والقتال المتلاحم من عملية الاستطلاع . ويحتمل كثيراً أن محتفظ في هذه الأثناء بيروب الاستطلاع في الحلف أو أن تستخدم عربات فردية منه كأداة اتصال أو لحمل قادة المشاة . ويكون قد تم ، بصفة عامة ، الحصول على المعاومات الخاصة بالأرض والعدو من الصور الجوية وما يتلو ذلك من خرائط مطبوعة . وبتقدم سير المعركة تقوم الدبابات المقاتلة نفسها بالاستطلاع القريب متعاونة مع المشاة .

٤ - واجبه في العمليات الماثعة :

يستعيد تروب الاستطلاع في العمليات المائعة أهميته كعنصر للاستطلاع . فقد تنتشر الداوريات عندئاً. على طول جهة الألاى وعلى أكثر عدد ممكن من المحاور . ولهذا أهميته الحاصة في المطاردة حيث يحتمل كثيراً أن تسد أعمال التدمير المحور الأساسي للتقدم . وباستخدام القائد لذلك التروب على نطاق واسع تستح له فرصة اكتشاف الطرق التبادلية حول مكان مثل هذا التدمير .

استعداده القتال :

يجب ألا يطلب من تروب الاستطلاع الفتال لكسب المعاومات إلا فى الطروف النادرة ، فأسلحته تكفيه بالكاد للدفاع عن نفسه . ولذلك فان من واجب الدبابات العامة مساعدة المداوريات بالتحرك على أقرب مسافة ممكنة مها . ويوضع التروب عند العمل مهذه الكيفية تحت السيطرة المباشرة لقائد الآلاي .

٦ استخدامه النكتيكي :

قد نخصص قائد الألاى فى بعض الحالات لأورطه جاعات فرعية من تروب الاستطلاع . وذلك ينطبق بوجه خاص على سيارات الاستطلاع التى هى الوسيلة المرضية للاستطلاع الصامت فى الألاى .

٧ ــ تَمْرَكُب أَصغر داورية من دبابتين أو سيارتين تتعاونان تعاوناً متبادلاً. وهدفهما وغرضهما هو الروّية مع الاختفاء، وتعتبر المهارة فى استخدام الأرض والساتر من ألزم عناصر التدريب . ومن الطبيعي أن نختلف تكوين الداورية تبعساً للواجب المطنوب وطبيعة الأرض ومقاومة العدو المحتملة . فاستكشاف طريق واحد مثلا لا يتطلب استخدام أكثر من جماعة فرعية من سيارات الاستطلاع بينا قد يدعو استكشاف الأراضي الغبر ممهدة إلى استخدام جماعة فرعية من الدبابات الحفيفة . وبجب أن تقوم الدبابات الخفيفة معاونة سيارات الاستطلاع في الحالات التي ينتظر فيها مقابلة مقاومة للعدو . وقد تتركب الداورية في هذه الحالة من جماعة فرعية أو أكثر . ولا بجب تحال ما تقسيم جماعة فرعية . وكثيراً ما تضطر الداوريات إلى البرجل للحصول على معلوماتها ، ولذلك فالتدريب الشامل في استكشاف الأرض على الأقدام ضروری لجمیــع الأفراد . وبجب أن تجهز کل داوریة بكواشف الألغام وأن يدرب جميع الرنب على اكتشاف الألغام ورفعها .

- ۸ کما مجب أن بدرب أفراد هذا النروب على تقدير حدولة
 الکباری وسعة الحاری المائية وأعمال التدمیر
- عب أن يكون فى قدرة جميع قادة دبابات الاستطلاع العمل
 كنقط ملاحظة للمدفعية وأن يبعثوا إذا لزم الأمر- بالمعلومات
 إلى المدفعية المعاونة متبعين الإجراءات العادية المستخدمة .

١٠ خاتمـــــة:

وأخيراً فانه يلزم تدريب أفراد تروب الاستطلاع تدريباً متنوعا كافياً . ولذلك نجب العناية فى انتقائهم وأن يراعى عند اختيارهم توفرالذكاء وروح الاندفاع فهم . ومن الحيوى أن يتمتع كافة أفراد تروب الاستطلاع بأعلى مرتبة من الروح المعنوية والحماس وأن توجه العناية كلها نحو ملاحظة عدم ارهاقهم بالعمل .

وللأهمية البالغة لحذا التروب (فقرة ١٠) ولضعفه (فقرة ٥) فيجب أن لايستخدم تروب الاستطلاع للاستطلاع أمام الآلاى إلا لاستطلاع الأرض أو لاستطلاع موانع معينة أمام الآلاى فى حالات خاصة ، وحتى فى هذه الحالة بجب تغطية تروب الاستطلاع بنبران دبابات القوة الرئيسية . كما أن هذا التروب مفيد جداً فى تعين خطوط دفاعنا الأمامية والطرق المؤدية إليها والاتصال بالأجناب وللقيام بالداوريات الراجلة إذا دعت الحاجة. أن تروب الاستطلاع الذى يوضع باستمرار فى المقدمة ويرهق دائماً بالعمل لابد وأن تتزعزع قوته عاجلا

ولا يستطيع الوفاء بما يوكل إليه كما لو استخدم في حكمة وعناية .

الفصل الرابع عشر _ التكتيكات الا سأسية

١ – تروب الدبابات

النروب هو أصغر وحدة تعاون نفسها داخلياً بالنبران في الألاى . ومن الحملاً أساساً أن بحاول تقسيم النروب وتخصيص واجب لنصفه ، فالنروب هو الأساس الذي تبني عليه جميع تكثيكات الألاى المدرع . وتخضع الأورطة والألاى لنفس المبادىء والقواءد التي يعمل بها تروب الدبابات. وقد ذكرت في الباب السابق طوابر وتشكيلات المناورة للألاى ووحداته انفرعية كماوضحت أهمية تمشى هذه التشكيلات مع طبيعة الأرض . وعلى ذلك فان أول شيء تكتيكي بحتاجه التروب هو تدريه على الاستخدام الصحيح للأرض .

٢ – قواعد استخدام الأرض

تختلف طبيعة الأرض وماقد يكون بها منسواتر من صحراء منسطة إلى غابة مختلفة الكثافة ، ولبعض المناطق سواتر تفوق غيرها . وللسائر من حيث هومعنيان فيا يتعلق بالحرب المدرعة ، ساترمن الزوية وسائرمن النيران . ويأمل الإنسان باستخدام الأول كسب المفاجأة وبالثانى الوقاية . ويقرر الاستخدام الصحيح للأرض أيا من هذين السائرين يمكن

توفره . ومن الواجب دراسة القواعد الآتية المتعلقة باستخدام الأرض استخداماً صحيحاً .

(1) يجب أن يلائم التشكيل دائماً حجم الساتر الموجود . (ب) لابجب أن تظهر الدبابات أبداً ثابتة على الأفق (خط السماء) وإذا اضطرت الدبابات إلى عبوره فيجب أن تتحرك على أكبر جمة ممكنة .

(ح) بجب أن تتحرك الدبابات من ساتر إلى آخر بأقدى سرعة تسمح بها الأرض وبدون توقف فى العراء .

٣ ــ أوضاع الدبابات

هذه هي القواعد الأساسية لاستخدام الأرض أثناء التحرك. وهناك وضعان عاديان للدبابات عند استخدام الأرض للوقاية : أولها وضع المراقبة . وهما الاستخدامان الدائمان للأرض والوضعان اللذان تنتفع منهما الدبابة بقوة نيرانها . وقد شرح هذان الوضعان في مقدمة الكتاب .

ا يتطلب اتخاذكل من وضع المراقبة ووضع ضرب النار
 تدريباً واسعاً مطولا للقادة والسائقين .

(١) فالقائد بحب عليه معرفة هذين الوضعين على الأرض فى لحظات خاطفة . وبجب عند اتخاذ هذين الوضعين توجيه عناية خاصة نحو الأجناب خصوصاً إذا لم تكن قد عرفت مواقع العدو بعد . . فقد يكون وضع ضرب النار إلى الأمام مكشوفاً من الجنب. ولأنه لن تتوفر دائماً أوضاع ضرب النار ، فقسد يضطر الأمر إلى الانتفاع بما يلى ذنك جودة ودو السائر من الرؤية . (٢) وبالمثل يحتاج السائق إلى تدريب على كبير على تقدير استخدام كل قطعة تفصيلية من الأرض لأن مجرد زيادة أو نقص قدم واحد قد يضر كثيراً بخير وضع للدبابة .

(ب) يجب أن يعبر التشكيل القائد للدبابات أى تبة كله معاً ، حتى إذا ما ارتطمت الدبابات بنيران معادية أمكن في الحال فتح أقصى عدد من مدافع الدبابات على العدو. (ج) اتجه نحو الأرض الحاكمة . وإذا تعذر الوصول إلى هذه الهيئات فا عمرها بالنيران حتى لايسيطر العدو على مواقعنا . وبتلك الكيفية يمكن الانتفاع بالأرض الحاكمة وتصبح أرضاً واقية .

 يتوفر الساتر من الرؤية باستخدام الأسيجة والأشجار والمنازل ... الخ التي يمكن للدبابة الوقوف والاختفاء خلفها أو بجانها بغير وقاية من نيران العدو . ويزيد الاستخدام الصائب للتمويه كثيراً من قيمة هذا النوع من انساتر .

٣ — التمويه :

من النادر جداً أن تستطيع الدبابة المموهة اخفاء حقيقتها أثناء تحركها . غير أن استخدام شباك التمويه والمزروعات الطبيعية فى براعة أثناء وقوفها أمام أرض خلفية طبيعية كسياج مثلا قد بمكن معه كسر تحديدها وإخفاء حقيقتها . وأنه لمن الصعوبة بمكان تمييز دباية أجيد تمويهها بمجرد وصولها إلى أى موقع من المواقع بشرط أن لا يبصرها المراقب أثناء اتخاذها ذلك الموقع . ومن الواجب أن تكون مادة الطلاء جيدة ومنسجمة مع طبيعة الأرض التى تعمل بها . بجب أن يكون التدريب على التمويه عملا يومياً بجريه التروب فى جميع يكون التدريب على التمويه عملا يومياً بجريه التروب فى جميع الأوقات . وقد تعود زيادة الحسائر فى الأرواح إلى رداعة التمويه وعدم تكريس العناية اللازمة له .

٧ ــ النبران والحركة :

هما أساس التكتيكات لجميع الأسلحة وهما ينطبقان بوجه خاص على الحرب المدرعة حيث يمكن القول بأن المدفع الثابت يتمتع بميزة ٥ إلى ١ مقابل الدبابة المتحركة وبمكن تطبيق هذه القاعدة على التروب المكون من أربع دبابات كما يلى يستطيع التروب أن يتحرك فوق معظم أنواع الأراضى في تشكيل مربع أو صندوق بدبابتين أماميتين. ويتحرك التروب عادة من موقع نيران إلى آخر بأن تقوم الدبابتان الحلفيتان بتغطية الدبابتين القائدتين بالنيران ليتمكنا من التقدم وإلى أن يثبتا نفسيهما على موقع النيران التالى ، وعندها تتقدم الدبابتان الحلفيتان للانضام عليهما بجب أن تكون أى دبابة متحركة في حاية ومعاونة دبابة ثابتة .

من الممكن اتباع هذا الاجراء على صورة أوسع في الألاى
 وجهذا فقد تتحرك في الأورطة تروبات كاملة ممعاونة تروبات
 ثابتة في مواقع نبران وبالمثل قد تتحرك أورط ممعاونة أورط
 أخرى .

بجب أن يوجه كل تدريب فى الألاى نحو الإسراع بهذه الطريقة حتى يصبح فى قدرة الألاى كله القيام بهذه الحركة فى سهولة وبغير مراجعات .

النقط الرئيسية التي يجب اتقانها في تدريب البروب:

عا أن أسس جميع المعارك الناجدة يرتكز في نهاية الأمر على ما تقوم به ترويات الدبابات فانه شعب على الروب اتقان النقط الرئيسية الآنية بمد إلى حد الكمال أثناء فترة تدريبه: — (١) مواقع ضرب النار والمراقبة — مداومة التدريب على استخدام هذه الأوضاع إلى أن يتم إتقانها مع توجيه الانتقادات بالمراقبة من الجمهة والأجناب.

 (ب) السيطرة على التروب: لايرجى أى نجاح من التكتيكات إلى أن يستطيع قائدالله وب توجيه كل دبابة فى تروبه إلى المكان الذى يقصده.

رَّج) استخدام الأرض : بجب أن يقوم كل تروب بالتدريب عليه حتى تمكن الانتفاع إلى أقصى

حد من كلِّ نوع من الآرض .

(د) النيران والحركة : تتركز روح القتال فى التروب فى قيام جزء منه من موقع ثابت

بتغطية تحرك الجزء الآخر من النروب بالنبران إلى موقعه التالى .

(ه) مواقع النيران

: يدرب التروب على اتخاذ مواقع النيران من غير أن تتعرض الدبابات أكثر مما دو ضرورى كما بجب

التدرب على الرجوع لاوراءبالدبابة والتحرك إلى مواقع تبادلية .

(و) العمل على الوثبات : الملاحظة، الوقاية ، التمويه والاختفاء .

(ز) العمل الجاني : ضد أسلحة العسدو .

(ح) العمل العاجل : عند مقابلة سدادات الطرق والموانع

أو الأسلحة المضادة للدبابات التي يدافع عنها العدو .

(ط) التحرك بالطرق : مراقبة المرور والوقاية المحليسة

· أثناء الوقفات .

(ى) أقواس النيران : تعيين أقواس النيران والملاحظة

والمسئولية .

(ك) الأمن : مزاولته ضماناً للملاحظة في جميع

الاتجاهات وفى جميع الأوقات.

(ل) عمومى : بجب أن تدرب أطقم الدبابات على القتال بأسلحتهم الشخصية

راجلين وخاصة ليلا .

الفصل الخامس عشر - دبابات التعاون القريب

عركز رئاسة كل أورطة دبابتان مسلحتان محدفع هاوتزر .
 و الغرض من هاتين الدبابتين هو تزويد الأورطة بسلاح تعاون قريب عكنه فتح نيران شديدة الانفجار أودخان وإطلاقها على أماكن لاتستطيع الأسلحة الأخرى معالجها معالجة فعالة.

قد بجمع الألاى هذه الدبابات معا إذا لزم الأمر غير أنه غالباً
 ما محتفظ قائد كل أورطة بهذه الأساحة رهن تصرفه كمجزء
 من مركز رئاسته

الفصل السادس عشر – الدخان والنيران الغير مباشرة

: الدخان - ١

من بين واجبات دبابات انتعاون القريب في مركز رئاسة الاورطة تزويد باقى الأورطة بستار واق من الدخان . ويجب لهذا انغرض أن توضع هذه الدبابات في الأمكنة التي تمكنها من ملاحظة الأرض التي تتحرك عليها الأورطة . وتطلق دبابات التعاون القريب عادة ستائر عاجلة من الدخان على مايكتشف من مواقع أو ماقد بقابل من منافع مضادة للدبابات في خطة دخان مهيأة هي من واجبات المدفعية التي ستبحث فيا بعد . وتستطيع كافة واجبات الأخرى فضلا عن ذلك اطلاق ستائر من الدخان لموقاية أنفسهم أولوقاية زميل قريب منهم، ويطلق ذلك الدخان

من الأسلحة الرئيسية ومن قواذف الدخان القصيرة المرمى . وعلى ذلك تعد موارد الدخان فى داخلية الألاى مزيداً نافعاً إلى جانب الساتر الذى تهيئه الأرض .

ومع ذلك فانه يجب الاحتفاظ مهذه الموارد احتياطاً للضرورة الطارئة وأن لاتستخدم لحرد ستر وحجب مساحات واسعة يشك في وجود متماومة للعدو مها إلا إذا تعذر على المدفعية السبب ما — وضع مثل هذه الستائر من الدخان .

٢ ــ النبران الغبر مباشرة :

إن قدرة جميع دبايات الألاى على إطلاق نيران غير مباشرة يعد أمراً له شأنه وقيمته البالغة .

ينبغى دراسة وتطبيق الوسائل الأساسية للنبران الغير مباشرة حتى ممكن استخدام الألاى كله بإذا اضطر الأمرد في أية معركة بصفة مؤقتة في واجب نبران غير مباشرة وقد تستخدم أورطة واحده من الألاى لتعاون باقي الألاى بفتح نبران غير مباشرة عند أى تغيب عرضى لمعاونة المدفعية . وكفاعدة لاتقوم الدبابات ياطلاق نبران غير مباشرة إلا بصفة تمهيدية لعمليات تالية ، كزيادة برنامج نبران الفرقة قبل القيام باقتحام رئيسي وعلى ذلك فع وجوب تدريب الألاى المدرع على وسائل إطلاق النبران الغير مباشرة ، فلا بجب الإلحاح بلا مبرر في استخدامه في ذلك الواجب إذ أن الاقتحام بقوة النبران المباشرة ، فلا بجب الإلحاح بلا مبرر في استخدامه في ذلك الواجب إذ أن الاقتحام بقوة النبران المباشرة ، فلا بحب المحلوب النبران المباشرة ، فلا بحب الإلحام النبران المباشرة ، فلا بحب الإلحام النبران المباشرة ، فلا بحب المحلوب النبران المباشرة ، فلا بحب الإلحام النبران المباشرة ، فلا بحب المباشرة المباش

واو أن واجب المدفعية هو إطلاق الدخان في خطة دخان مهيأة فقائد الألاى أو الأورطة هو الذي بقرر استخدام الدخان من عدمه .

وبجب عليه أن يتذكر : _

(١) أن الدخان سلاح بالغ الحطورة كبير الاحتمالات مهما
 كانت صحة استخدامه ولكنه لايجب نبذة .

(ب) لا يجب تغطية الهدف بالدخان قبل أى دجوم إلا ٥ لحطة دخان تكتيكية كبيرة ١ هى من مسئولية قيادة تشكيل أعلى (ج) لا يجب أن تتحرك تروبات الدبابات خلال الدخان فذلك يوجد لها خيالا ظاهراً لأفراد مدفعية العدو .

(د) أن أحسن انتفاع للدخان بمكن إدراكه بحجب أجناب القوة أو استخدامه للاستتار من نقط مراقبة العدو . (ه) بجب في الحقيقة استخدام الدخان ٥ كفطاء صناعي من الروية ١ وما هو إلا سلاح دفاعي .

الفصل السابع عشر إلتحرك بالطرق

الحكثيراً ماتقوم الألايات المدرعة أثناء العمليات بتحركات طويلة على الطرق نهاراً وليلا، ومن الضرورى وضع أوامر مستديمة كافية بالألاى لضبط وربط السيربه. ويتطلب تحرك الدبابات على الطرق تدريباً كبيراً بالنسبة إلى ما تقابله القوات أثناء العمليات من طرق مزدحمة. وهنا أيضاً يعد التروب أساساً

للسيطرة على القول والتأكد من مداومة الاتصال من الخلف إلى الرئاسة .

٧ - وثانياً فالتروب مسئول عن توفير أسباب وقايته من الجو والأرض ، فنى داخلية التروب تسأل الدبابة القائدة عن وقاية الجنب الجيمة والثائمة عن وقاية الجنب الأيمن والثائمة عن الجنب الأيسروالرابعة عن الحلف . وإذا قامت وحدات أخرى بتوفير الوقاية الأمامية أثناء السير على الطريق فعندئذ يتحرك القائد على رأس القول .

الفصل الثامن عشر – الملاجيء الخلفية والاعمامية

١ - مقدمة :

تتوقف سرعة انشاء ملاجىء المبيت واتخاذ التشكيلات بها فى سكون وكفاءة على كفاية التدريب وانتظام الطابور المتبع

: Harbour الملجأ الخلفي ٢

منطقة تقبع فها قوة ما فترة من الزمن رغبة فى تجديد بنائها واستكمال راحبها وإعادة تنظيمها . وتنتخب منطقة الملجأ الحلفى عادة خلف المواقع الدفاعية الأمامية بمسافة طيبة .

۳ ـ الملجأ الأمامي Leaguer (زريبه)

تشكيل تتخذه وحدة ما عادة خلف المواقع الدفاعية الأمامية مباشرة وقد يكون داخل مرمى مدفعية العدو . وقد يكون الملجأ الأمامى على مرمى بصر العدو ، وقد يتعذر فيه القيام بأى صيانة أو إعادة تنظيم وإذا أمكن عمل شيء من ذلك فلن يكون إلا بقدر ضثيل إلا أن باستطاعة أطقم الدبابات أخذ قسط من الراحة والقيام بعملية الاستعواض من وقود وذخرة الخ.

٤ ــ وعلى ذلك فالملجأ الأماى والملجأ الحلفى شيئان مستقلان، لكل منهما ذاتيته، ولابجب الحلط بينهما وسيبحث كل منهما فيا بعد على حدة.

o ... اللجأ الحلقي Harbouc

عندما يومر الألاى المدرع بالحروج من المعركة والانسحاب إلى الحلف إلى منطقة احتياطية لإعادة بنيانه وتنظيمه وللقيام بواجبات الاعاشة ونيل قسط من الراحة فانه يقال عنه حيثتذ بأنه في منطقة ملجأ خلفي .

- ٦ وبجب أن تكون هذه المنطقة ما أمكن خارج مرمى مدافع
 العدو وفي مكان لايدعو إلى إنشاء نقط اصغاء أونقط حراسة
 قو بة .
- بجب أن تسمح منطقة الملجأ بالقيام بواجبات الاعاشة والصيانة
 على نطاق واسع وحيث لا يكون الألاى المدرع معرضاً
 لتعقب العدو له .
- ٨ الشروط التي بجب توفرها في منطقة الملجأ الحلفي :
 ١) أن تكون بها سواتر من المراقبة الجوية ومن قوات العدو الأرضية .

(ب) أن تكون ذات مداخل ومخارج صالحة وطرق مؤديا
 إلى منطقة سهلة الاتصال نفط الوسط .

(ح) ملاءمة الأرض لتحرك العربات ووقوفها في أماكنه

(د) ه الله قاية إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

القولات :

٩ - قد يكون القول المقاتل فى بعض الحالات أول من يدخل الملجأ ثم يتقدم القول « ١ » للانضام عليه . ومع ذلك فانه بجب اتخاذ الخطوات المستطاعة نحو تواجد القول « ١ » بالملجأ قبل وصول المقاتل .

أما القول «ب» – الذى يكون عادة تحت سيطرة تشكيل أعلى فانه ينضم على بقية الألاى إذا أمر بذلك .

طابور الدخول إلى الملجأ :

- من الضرورى إيجاد طابور للدخول فى الملجأ. ومع اختلاف ذلك الطابور فى كل الألاى عن الآخر ووجوب اعتباره مجرد أساس قد تدءو الأحوال الطارئة إلى تعديله أو تنقيحه فكلما ازداد فهم الطابور وقل تغييره كلما سهات عملية الدخول فى الملجأ.
- المابور الآتى بعد الطابور العادى للدخول فى الملجأ .
 (١) تنولى رئاسة اللواء أو الفرقة تعين منطقة ملجأ الألاى .
 ثم تخطر مركز رئاسة الألاى بذلك وتحدد فى اخطارها

نقطة مقابلة اللواء لجاعات الملجأ .

(ب) تتركب جاعة ملجأ الألاى المرسلة إلى نقطة مقابلة
 اللواء من : __

قائد ثانی الألای وصول تملیم الألای .

ضابط مندوب من مركز رثاسة الألاى .

ضابط مندوب من كل من أورط الدبابات (القائد ثانى أو اليوزباشي الثانى) .

(قد تضيف الأورط إلى هذه الجاعات أفراداً آخرين للعمل كأدلاء) .

- (ح) يخصص ضابط ملجأ الاواء منطقة الألاى لقائد ثانى الألاى وهذا يقوم بدوره عقب استطلاعه للمنطقة بتقسيمها إلى مناطق للأورط. وعندئذ يقوم ضباط ملجأ الأورط باستكشافهم ويحددون أماكن كل تروب ومركز رئاسة الأورطة.
- (د) يقابل ضابط ملجأ اللواء ضباط ملجأ الألايات في مكان يحدده للبت فيما قد يدءو الأمر إليه من تغيير في مناطق ملاجئهم .
- (ه) محدد قائد ثانى الألاى نقط مقابلة يقابل فيها مندوبو
 الأورط أورطهم لتوجيههم داخل مناطق الماجأ .
- (و) ملحوظة : إذا كان الألاى مشتبكاً في القتال في هذه الاثناء فمن المكن أنتقوم القولات (١،ب) بأعدادجاعة

كاملة لملجأ الألاى مع المندويين . تتبع هنا طويقة العمل بوجه عام نفس الأسلوب السابق ذكره .

سير العمل في الملجأ :

- ١٢ يختلف ذلك تبعاً للظروف السائدة غير أنه يجب إجراء ما يلى
 بوجه عام : –
- (١) يجب أن تخطر كل أورطة مركز رئاسة الألاى بوصولها
 إلى الملجأ .
- (ب) تستمر الحدمة اللاسلكية نبعاً للأوامر بمركز رئاسة الألاى. وعادة لاتقوم مراكز رئاسة الأورط بهذه الحدمة
- (ح) تتوقف درجة الإعاشة والصيانة على طول مدة البقاء
 بالملجأ .
- (د) یجری الاستعواض وینال أطقم الدبابات قسطهم من ال احة .

الوقاية :

١٣ ليس من الضرورى - كما سبق القول فى بند ١ - تعيين حراسة شديدة . غير أنه إذا اضطر الألاى إلى الالتجاء إلى منطقة قريبة من المواقع الدفاعية الأمامية محتمل تعرضه بها لهجوم العدو فانه بجب مراعاة النقط الآتية :
(١) تتخذ إجراءات خاصة بالكبسة والإشارة الحاصة بها

لإعطاء تحذير مبكر بالهجات المعادية .

(ب) تعين نقط إصغاء .

(ح) إبجاد نظام دفاعی جید یتضمن تعیین الحراس والداوریات
 السیارة و تروب حراسة .

(د) لا بجب التغاضى عن مسألة أهمية الاختفاء من الجوو إعداد دفاع قوى مضاد للطائرات وإنشاء خنادق الوقاية والزحف النخ وإذا تعرض الملجأ لهجات وغارات جوية عنيفة فيجب أن تنقل منه المركبات الغير مدرعة إلى منطقة خارجية.

الملاجيء الأمامية :

12ــ الملجأ الأمامى نوعان منضم ومفتوح .

م السبح المراكل في ملجأ أمامي منضم ليلاوماجاً أمامي مفتوح بهاراً .

- الله يعسكر الألاى في ملجأ أمامياً منضم التشكيل ليلا إذا لم يستطع عقب قتال ما الرجوع مسافة كافية للخلف إلى ملجأ خلفي وإذا كان مكلفاً بالعمل عند أول ضوء في الصباح التالي . وإذا لم يطلب الألاى في صباح اليوم التاني لمواصلة القتال فانه يتخذ تشكيل ملجأ أمامي مفتوح إلى أن يهبط الظلام تجنباً للتجمع الذي قد يوجد منه هدفاً سهلا للهجوم الجوى - إلى أن يحن الوقت الذي يعفى فيه الألاى من التأهب المباشر المحتفي الذهاب إلى منطقة ملجأ خلفي .

١٧ ــ نظراً لإنشاء الملجأ الأمامى في منطقة قريبة خلف المواقع

الدفاعية الأمامية فيجب مراعاة الآنى :

- (١) لايصرح باضاءة أى أنوار .
- (ب) لاتجرى صيانة أو إعاشة على نطاق واسع .
 - (ح) يفرض السكون والصمت التام .
- (د) لاتمكث مركبات القول ١١١ فى الملجأ عقب القيام
 بعملية الاستعواض .
 - (ه) محتاج الملجأ إلى اتخاذ تدابير حراسة شديدة كاملة .
- ١٨٠ إذا تعذر وجود منطقة كبيرة كافية لإيواء الألائ كله فتتوزع
 الكتائب فى مناطق كتائب أصغر النخ ... وتنشىء ملجأ منضها ععرفتها .
- 14 هناك حالات لايتيسر نيها وجود ميادين في مناطق خلفية يعسكرفيها الآلاى بجملته في ملجأ أماى منضم. وعلى الأورط حينئذ أن تنفصل وأن تقبع على جانب الطرق وتنشىء ملجأها الأماى على أحسن وجه تستطيعه.
- ٢٠ إذا عملت بجموعة الألاى المدرع معاً فيجب أن تتحرك كل وحدة فرعية إلى مكانها داخل الملجأ بصفة آلية ، وبجب عند اتخاذها ملجأ أمامياً منضا (١٢٠ × ١٥٤ *) اتباع طابور متمثى مع الآتى : --
 - (١) يخطر القائد قائده الثاني بما يلي :
 - المنطقة التي يريد إنشاء ملجته الأمامي بها
 الاتجاه الذي بجب أن يواجهه الملجأ .

- ٣- أية وحدات أو وحدات فرعية سندخل في الملخة
 علاوة على آلايه هو .
- (ب) قد يتحرك القائدالثانى فى دبابته يصحبه ضابط من مركز رئاسة الألاى (قائد تروب الاستطلاع) إلى المنطقة المنتخبة ومعه ممثلو الأورط. ثم خدد الحارات اللازمة لمركبات الأورطة – السرية الميكانيكية – البطارية ، مستعيناً بأفراد طاقمة وكذلك ضابط مركز رئاسةالألاى وطنقمه الذى أحضره معه للعمل كأدلاء لكل حارة.
- (ح) وبتقام مجموعة الألاى تتشكل قولات الأورط على
 أدلانهم مصطفة إلى اليمين والبسار على التبادل وتستخدم
 الأنوار المرشدة .
- (د) بجب أن تقف المركبات أزواجاً حتى بمكن قفل ذيل القول وتسهيل تدابعر الحراسة .
- (ه) ١ الأسباب الرئيسية لإنشاء الملاجىء الأمامية في
 حارات للعررات هي: –
- ١- سهولة وقوف العربات بأقل دورانات للعربات ذات الجنازير .
- ٧- سهولة التحرك من الملجأ بسرعة طيبة في حالة
 خطر مفاجيء.
- ۳ انضام لمنطقة بشكل يسهل حراسها (۱۲۰××۱۵٤٪)
 ٤ سهولة استعواض العربات في سرعة .

٢١ (١) لانجب إغفال مزايا التعسكر في ملجأ أماى منضم بأرض
 مفتوحة .

1- اسهولة الحراسة عنه في الأراضي الضيقة

 ۲ للهجوم الجوى الليلى احتمالات كثيرة ولا يستطيع العدو معرفة المكان على وجه الدقة إذا أنشىء الملجأ فى الظلام .

(ب) الحراس:

- ١- أطقم الدبابات تكلف كل أورطة بحراسة جنب
 من الأجناب وتكلف الأسلحة الأخرى بحراسة
 الجنب الرابع
- ۲ إذا أنشئت نقط أصفاء بعيدة عن الملجأ فالسرية الميكانيكية تقوم عادة بتعيين جهاعات لهذا الواجب ويجب أن تكون البطارية المحملة قادرة على اعداد خط تليفونى لوصل هذه النقط بدباية القيادة فى مركز رئاسة الألاى .
- ۳- بجب أن يكون كل فرد بالملجأ على بينة تامة بما بجب عليه عمله عند اعطاء الانذار ويعتلى عادة جميع الأطقم دباباتهم ويشغلون أجهز مم اللاسلكية. لاتدور عركات الدبابات إلا إذا صدر الأمر بذلك ويتوقف العمل الذي يتخذ توقفاً كبيراً على نوع الهجوم

وطبيعة الأرض ووضع المعسكر بالنسبة إلى قواتنا الأخرى بالمنطقة .

الاستعواض :

۲۲ تسير مركبات القول (۱) التي وجهت إلى منطقة الملجأ الأماى بأوامر أركان حرب الألاى على طول حارات المركبات. ويغادرون منطقة الملجأ بمجرد إتمام عملية الاستعواض.

الباب الرابع

الوستخدام التكذي للالاى المدرع فى معادنة الاسامة الأخرى الفصل الناسع عشر — غومى

واجب الدبابة

١ - إن الغرض الأساسى من الدبابة أثناء قيام المشاة بالدور الرئيسى فى معارك الاقتحام والفتح هو إنتاج نبران وثيقة قريبة الحاونة المشاة . وتوجه هذه النبران المعاونة أساسياً تحو الأهداف التى توقف تقدم المشاة كما ينتفع كلا السلاحين تمام الانتفاع بالمدفعية المعاونة للهجوم .

أهمية الاتصال والتعاون بنن الدبابات والمشاة

٢ ــ ومع ذلك فقد يواجه الدبابات أثناء المعركة مشكلة مزدوجة هي القيام بواجب معادنة المشاة والدفاع عن أنفسهم في نفس الآونة ضد أى أسلحة معادية مضادة للدبابات لم تسكتها المدفعة بعد .

إن أخطر الأساءحة التي تخشاها الدبابات هي : _

(١) النيران البعيدة المدى لدبابات العدو وأسلحته الثقيلة
 المضادة تلديابات والمدفعية انحملة .

(ب) الأسلحة المضادة للدبابات القصيرة المرمى كالبازوكا
 (أو ما ماثلها).

ويتطلب مثل هذا الأمر وجوب وجود أوثق تعاون واتصال
 بين المدرعات والمشاة وهو شيء عتاج إلى تدريب كبير
 وفهم تام من كل منهما لمشاكل الآخر .

المواصلات بين الدبابات والمشاة

ع ان المواصلات الداخلية الصحيحة بين السلاحين لازمة جداً في المعركة وبجب ما أمكن أن يتحرك القادة المختصون الذين من نفس الدرجة معاً ، وإذا لم يكن ذلك علياً ، فن واجب قائد الوحدة الفرعية المدرعة أن يبعث بضابط اتصال لمرافقة قائد المشاة . كما يجب أن يشجع قادة المشاة الأصاغر على استخدام مواصلات الألاى المدرع لمتابعة خططهم .

وأخيراً فإن قادة المدرعات مسئولون عن التأكد - بمداومة الصالح الشخص وبواسطة ضباط اتصالح - من تمتع المشاة تمتعاً كاملا بما هم في حاجة إليه من معاونة .
 إن جودة القيادة عامل من أهم العوامل لكسب المعركة في أية

إن جودة الفيادة عامل من اهم العوامل للاسب المعردة في ايه علية من العمليات ، وعلى ذلك يجب على قادة الأورط المدرعة كاما أمكن أن يقاتلوا بأورطهم تاركين قوادهم الثوانى أو اليوزباشية الثوانى للعمل مع قائد الكتيبة المشاة ومرافقته إذا اشتركت أورط الدبابات مع المشاة .

الفصل العشرون ــ الاعتبارات المؤثرة على الاقتحام

اختلاف طبيعة الدفاعات

- ١ تختلف أنواع الأراضى التي ستنشب فوقها المعركة كما تتفاوت درجة متماومة العدو وذلك كله يتمرر الطريقة التي يرى اتباعها ومدى التعاون التفصيلي اللازم .
- تختلف الدفاعات التي يراد اقتحامها من دفاعات خرسانية
 حصينة ثابتة إلى أعمال الميدان العادية: وفي أي من الحالتين
 تواجه قوات الاقتحام خصائص جوهرية للدفاع هي :

خصائص الدفاع الجوهرية :

٣ - قد يستند الموقع الدفاعي على مانع طبيعي أو صناعي مضاد للدبابات أو قد يتركب من سلسلة مواقع منبعة مضادة للدبابات تكتنف المناطق التي بيما الألفام أو تغطيها النبران. ومهما كان وضع الدفاع فان المدافعين يعصمون أنفسهم من خطر الهجوم الجوي ومن نبران المدفعية بالسواتر والحفر. وبرتكز هيكل الدفاع على الموارد المتيسرة المضادة للدبابات كما يختلف عمقه تبغاً لتلك الموارد. ومن الجلي أن تنظيم دفاعات العدو محتلف ويتعدد إلى حد كبير ويتركب بوجه عام من خط قوى من المواقع الأمامية الدفاعية التي تجعل ما أمكن مانعة لنفوذ الدبابات. وقد توضع أمام هذا الحط ما أمكن مانعة لنفوذ الدبابات. وقد توضع أمام هذا الحط

بعض من الداوريات أو النقط المنعزلة المسلحة بالأسلحة الخفيفة المضادة للدبايات .

- قد يتكون الدفاع الرئيسي المضداد للديابات من موانع
 ودبابات خلف المواقع الدفاعية الأمامية وين المواقع الاحتياطية .
- قد يضم الدفاع أنواع مختلفة من الأرض كالغابات والأنهار
 والقرى والمدن التي تخلق كل منها مشاكلها الخاصة بها .
- لا يتعدى ما ذكر عن خلاصة مجملة للعوامل التي توثر على
 قوة الاقتحام والتي ينبني عليها وضع الخطط وإنشاء مجموعات الاقتحام .

القصل الحادى والعشرون – الاستطلاع ووضع الخطة

- ١ يختلف الوقت المتيسر لوضع خطة هجوم ما من ساعات قلائل إلى مدة تصل إلى أيام أوحيى أسابيع. ويبدأ وضع الحطة للتشكيل الأكبر نتيجة للمعلومات المتجمعة من كل المصادر الممكنة بحضور قائد اللواء المدرع عادة ليبدى النصح فيا بختص باستخدام الألايات الملرعة.
- ٢ ــ بعد أن تقرر الحطة الإجالية الأساسية ويتم تعين المدرعات المخصصة لمعاونة المشاة بحضر قائد الألاى المدرع موتمر وضع خطة اللواء المشاة . وبحتاج هو في هذه المرحلة إلى معرفة ماهية معاونة المدفعية المتيسرة وعما إذا كانت ستمده البطارية ونقط الملاحظة الملحقة به عادة بالمعاونة التي محتاجها

تجميع قوات الاقتحام :

٣ 🗕 هناك وسيلتان رئيسيتان لتجميع الةوات اللاقتحام :

(١) قد يوضع ألاى مدرع تحت قيادة لواء من المشاة أو فى معاونته . ومن العادى فى هذه الحالة أن توضع أورطة من الدبابات في معاونة كل من كتائب المشاة ويصبح قائد الألاى حينئذ في موتف عكنه من العدل كمستشار إذ بمجرد دنع أورطه فى المعركة ينضاءل إشرافه المباشر عايهم . ويعمل أثناء مرحلة وضع الخطة كمستشار لقائد اللواء المشاة . أما الحطة التفصياية فيضعها قادة أورط الدبابات مع قادة كتائب المثناة الملحقون مها . (ب) قد يوضع الألاى المدرع فى معاونة كتيبة مشاة واحدة وعندئذ يسيطر قائد الألاىعلى قواته ويوزعها بالطريقة العادية . وبعد اختيار الغرض وتقرير طريقة الحجوم بجب القيام بعمليات الاستطلاع قبل قطع شوط كبير في سير وضع الحطة . وبجب اختيار خطوط الوسط والأغراض المتوسطة بعد التأكد من ملاءمة الأرض لتحرك الدبابات . ولا يجب قط إغفال مثل هذه النقطة .

استطلاع الموانع :

٤ – إذا اضطر الأمر إلى اجتياز مانع ما فمن الواجب عندثل

البدء فى استطلاع أنسب الأماكن للعبور ثم بناء الخطة تبعاً لذلك . وقد تستدعى هذه الاستطلاعات استخدام دوريات خاصة ترسل عادة على الأقدام .

خط الابتداء:

- وبعد أن تقرر النقط السابقة ينتخب أنسب خط ابتداء
 لكل سلاح. وقد مجمع بيهما خط واحد، وقد تنتخب خطوط غضلفة لكل من المدرعات والمشاة . وبعدئذ مجب أن يبت في انتخاب مناطق التجمع والطرق المؤدية إلى عملات التشكيل التي مجب البت في انتخاب مكانها هي أيضاً .
- ٣ يجب الانتفاع كاملا من الصور الجنوية . ويتموم ضابط مخابرات الآلاى المدرع أثناء هذه المرحلة من وضع الحطط والاستطلاع بجمع المعلومات من جديع المصادر . آما بجب أيضاً العمل على جعل ضباط الاتصال بالألاى أورط الدبابات على علم تام بالموقف حتى عكمهم فهم المسائل الخاصة لكل من الدبابات والمشاة .

٧ _ خلاصة :

يعد قائد المشاة في عملية من مثل هذا النوع بمناية الزميل الأكبر . وبجب ما أمكن أن يضبط قائد المدر عات خطته تبعاً لوضع المشاة وخطهم في النتال . ويختلف الوقت المستغرق في الوضع المثارك لخطة والاسطلاع تبعاً لحجم

العملية غير أنه يجب تغطية النقط الآتية مهما قصر ذاك الوقت .

- الأغراض
- (ب) خط الوسط والوثبات .
 - (ح) خط ابتداء الهجوم .
- (د) تا لف الدبابات مع المشاة (marrying up)
 - (هـ) محل التشكيل والطرق المؤدية منه وإليه .

وتتطلب هذه النقط العمل نبعاً لساعة الصفر للعملية . كما يجب أن توجه العناية الزائدة فيا يختص بوضع وإلحاق ضباط الاتصال من أورط الدبابات إلى المشاة وكذلك وسائل المواصلات الختارة .

٨ ـ قد يصبح الكثير من هذه الترتيبات مجرد عمل يومى ثابت في الفرقة المدرعة التي غالباً ما يسبق أن تتجمع معاً ما مها من الألايات المدرعة وكتائب المشاة . ومع ذلك فقد لايسبق للمشاة والدبابات القتال معاً خصوصاً في حالة اللواءات المدرعة المستقلة .

ومع ذلك فانه إذا أدرك القادة على اختلاف مراتبهم في جميع الأسلحة «أنه بوجودهم معاً » قبل بدء أى عملية إنما يدعمون تلك الثقة الجوهرية المتبادلة كل في الآخر فمن الممكن تذليل الكثير من هذه المصاعب. ذلك عامل من أهم المعوامل التي يجب تذكرها في المراحل الابتدائية من وضع الحطة.

٩ - يجب انهاز الفرصة فى الاقتحامات المهيأة للقيام بتجربة للعملية فوق أرض مماثلة والسير بالعملية كلها على أنموذج بجسم، ومن الأهمية الحيوية أن يعرف كل من قادة المشاة والدبابات حتى أقل رتبة ما يقوم به الآخر .

وفضلا عن ذلك فان من الأهمية القصوى التأكد من أن كل فرد من أطقم الدبابات المشتركة فى أى عملية قد أصبح على علم تام بالدور الذى ستلعبه أورطته / ألايه ، وبعبارة أخرى بجب أن يكون كل فرد « فى الصورة » .

الفصل الثانى والعشرون ــ خطة نيران المدفعية

١ - تبنى الحطة الكاملة للنبران عقب البت فى الحطة المحملة . ويتم حشد المدفعية فى هذه المرحلة . وعلى قائد الألاى المدرع أن يرى أن المدفعية قد زودته بالنبران المعاونة للدبابات كما هى للمشاة . وبجب أن يدخل فى حساب ذلك المرمى الذى تتعرض فيه الدبابات لمدافع العدو المضادة للدبابات وغالباً ما تشمل هذه المعاونة إنشاء ستائر دخان .

أنواع معاونة المدفعية :

٢ - قد تكون المعاونة بالنبران أثناء الهجوم فى شكل غلالة أو تجمعات. ومن المهم أن يعرف جميع قادة الدبابات أنواع النبران وتوقيتانها . وإذا كان من المزمع استخدام غلالة النبران فيجب أن يكون كافة قادة الدبابات على علم تام بسرعها.

٣ ــ المعاونة العاجلة :

وفضلا عن النبران الخصصة لحطة النبران الأساسية للهجوم المهيأ فان جزءاً مها مجب أن خصص لتشدم المعاونة العاجلة للدبابات عند الطلب. ويقوم مهذه المعاونة المباشرة عادة البطارية الملحقة بالآلاى التي تصحب نقط ملاحظة اللدبابات المهاجمة. وإذا انفصل الألاى عن بطاريته الملحقة فانه بجب بدل كل مجهود للحصول على نقد ملاحظة أمامية من أحد ألايات المدنعية القائمة عماونة الهجوم.

وتشترك المدفعية المخصصة لتقديم هذه المعاونة في خطة النيران الأساسية إلا أنه إذا حصل نداء مستعجل للنيران ضد هدف لم يسبق استكشافه فيمكن تحويل النيران بدون تدخل في المتهود الأساسي .

- ع وبتقرير خطة التشكيل التي تنضمن المعاونة الجوية يصبح
 في استطاعة قائد الألاى وقواد أورط الديابات البت في
 تفاصيل الهجوم مع قادة المشاة الذين سيعملون معهم .
- جب أن يدرب جميع قادة الوحدات الفرعية (وخاصة قادة التروبات) في كل ألاى مدرع تدريباً جيداً يصل بهم إلى المقدرة على طلب معاونة المدفعية وتصحيح المدافع عند الضرورة إذا فرض ولم تصل نقطة ملاحظة في الحال ، وفي ذلك الوقت بالذات الذي تكون فيه الحاجة إلى النيران ملحة عاجلة.

الفصل الثالث والعشرون _ الاقتحام

- ١ يوصف الاقتحام هنا من وجهة نظر القوات المدرعة العادية . يسبق معظم الاقتحامات التي تجرى ضد مواقع دفاعية منيعة عليات إنشاء ثغرات براد بها تطهير ثغرات في حقول الألفام أو عبر الوانع . وتستخدم المدرعات الحاصة في مثل هذه العمليات، وتطلب المدرعات العادية لتعاون هدهالعدلية بالنيران المباشرة فقط . وبمجرد تطهير الثغرات ببدأ الاقتحام الفعلى . وقد يكون ذلك في الغالب أحد نوعين :
- (ا) نوع تتقدم فيه نيران المدفعية المعاونة بسرعة الدبابات .
 و تتقدم الدبابات المشاة وليس من الضرورى أن مجرى ذلك على نفس المحور ، أو
- (ب) نوع تتقدم فيه نيران المدفعية المعاونة بسرعة المشاة ،
 وتنسق الدبابات حركتها مع سرعة المشاة القائدة .
 - ٣ ــ يتوقف نوع الاقتحام على ما يلي :
 - (١) طبيعة الأرض .
 - (ب) مدى الساتر.
 - (ج) النفاعات المعادية المحتملة .
 - (د) حالة التقدم .
- (a) كما بوقف على استخدام حاملات الأفراد المدرعة من عدمه
 وعلى أية حال فعندما تقوم المدرعات بواجب المعاونة فى

تعاونها مع المشاة ينظم الاقتحام كما بلى : – (١) الاقتحام :

واجب المشاة الرئيسي هو وصولها بأسرع ما في طاقتها إلى هدفها التالى ، وأن تقوم بمجرد وصوله باعادة التنظيم والاستعداد للمرحلة التالية أو الهجوم المضاد . والواجب الأساسي للمدرعات هو ضمانها إدراك المشاة لغرضها . وعلى ذلك فان البروبات القائدة من الدبابات تسبق أو تتبع المشاة على أوثق قرب ممكن جاهدة أن تعمن المشاة على تقدمها طوال الوقت ، وأن تعمل على البقاء في نفس الآونة خلف نبران القوات الجوية المفاونة وأن لاتجذب بعيداً نحو أهداف لاتوقف تقدم المشاة . ومن الأهمية القصوى أن تتحرك تروبات الدبابات عبيث تتعاون داخلياً وأن تتحرك في وثبات صغيرة وبذلك تمنع الأسلحة القصيرة المرمى المضادة للدبابات التي ستنصل بها من النيل منها .

(ب) المعاونة المباشرة :

واجب تروبات الدبابات المعاونة هو التأكد من أن تروبات الدبابات القائدة لاتعانى أى مضايقة من أساحة العدو البعيدة المرمى المضادة للدبابات (المدافع المحملة والدبابات الخ ...) مما يؤدى إلى منعها من القيام بواجبها الرئيسى. وبذلك لانكون هذه التروبات المعاونة وقوات لاحقة،

مع بقية سرايا المشاة التي لم تستخدم فعلا في الاقتحام بل تتحرك من وثبة إلى وثبة ومن هيئة إلى هيئة خالف مجموعات الاقتحام وتدأب طوال الوقت على مراقبة الجبهة والأجناب والتأهب للعمل في الحال إذا جد أمر ما.

(ج) الاحتياط :

بجب دائماً الاحتفاظ ببعض الدبابات في الاحتياط لمرافقة تقدم سرايا المشاة الباقية المسئولة عن معالجة أى عدو تم اكتساحه . غير أنه لانجب إجراء ذلك على حساب اعداد الدبابات التي نجب استخدامها في واجب معاونة . عنصر الاقتحام الأساسي إذ من السهل أن يعرض ذلك نجاح العملية كلها للخطر . ففي كافة الأغراض طالما لم تشتبك الدبابات التي في المعاونة في واجب الاقتحام فانها تكون إلى درجة معينة في الاحتياط . وبذلك تكون متيسرة لاستخدامها فها بعد فى الاقتحام بالاشتراك مع سرايا المشاة الاحتياطية إذا دعت الحاجة إلى طلمها . ٣ ــ يعد تقسيم القوة هذا بمثابة القاعدة التي يجرى عليها العمل مهما كان تكوين قوات الاقتحام : سواء أكانت بنسبة أورطة دبابات واحدة إلى كتيبة مشاة أو بنسبة ألاى إلى كتيبةمشاة. وتظل النكتيكات كما هي مع أى نقدم مدرع وتعد النيران والحركة والتامون المتبادل فىداخل انتروباتشيئآ بالغ المضرورة \$ _ تحتاج الدبابات عادة إذا ما تركت على محور مختلف عن

محور المشاة إلى وقاية من الأساحة المختفية القصيرة المرمى. ولذلك تعد الوحدة الفرعية الملحقة بها من الكتيبة الميكانيكية عظيمة الفائدة ومناسبة جداً لهذا الغرض؛ إلا أنه قد تزود في بعض الحالات عشاة إضافية من الكتيبة المشاة .

- يتوقف نجاح العملية أو ذشانها على وثوق الاتصال بين الدبابات والمشاة ويتوقف هذا الاتصال بدوره على الآتى: —
 (1) النقة المتبادلة .
 - (ب) رسم الخطط من قبل . .
 - (ج:)كفاية المواصلات .
- (د) تعديد الأغراض ووصفها بين قائدى تروب الدبابات والفصياة المشاة أنناء الاقتحام . وبمجرد بدء الاقتحام الفعلى ببرنامج نبران المعاونة لايستقايم القائد الأعلى أن يبدى إلا التغليل مما يوشر على المحركة اللهم إلا وضع خطة جديدة أو خطة تبادلية عقب وقفة فى العملية . وعلى ذلك فن الفعرورة البائضة أن يصحب قادة أورط الدبابات أورطهم فى ذلك النوع من القتال وبذلك يفرضون قيادتهم الشخصية على وحدتهم بدلا من البقاء مع قائد الكتيبة المشاة الذى لن يكون قطعاً _ لعدة أسباب _ على تماس مباشر مع العناصر القائدة للقتال الدائر .
- ٣ كثيراً ما تقوم المثناة باقتحامها ليلا ويطاب من الدبابات
 الانضام عليها نوق الغرض عند أول ضوء . ومن الضرورى

ف مثل هذه الحالة أن يقوم ضباط الاستطلاع ومعهم
 مواصلاتهم اللاسلكية عرائقة المشاة والتأكد من أن الانضهام
 ف الصباح يتخذ طريقة في يسر وإحكام.

قائد أورطة النبابات مسئول عن ضان وصول أورطته إلى كنية المشاة الني سبتعاون معها في الوقت والمكان الصحيحين . ويجب ألا يكل بواجب إرشاد أورطته إلى نقطة المقابلة إلى أي فرد في الأورطة ، فرتبته وتجاربه بجب أن تمكنه من التغلب على جميع العوائق التي تحول دون محاولته إدراك الغرض من العملية ، أي الانضام إلى كتيبة المشاة في الوقت الصحيح ، ولا بجب أن يكلف جذا الواجب قائده الثاني أو اليوزبائي الثاني مهما بلغا من قدرة وكفاءة لعدم مسئوليتهما. لا وهناك حالات لاتستطيع فيها الدبابات مرافقة المشاة ارداءة الأرض ووجود الموانع المضادة للدبابات (صناعية وطبيعية) . ولكن سواء تحركت الدبابات أمام المشاة أم خلفها ، وسواء اضطرت الدبابات إلى التحرك إلى أحد الأجناب وفقد المصالحا المادي مع مشاتها ، أو مهما تكن الظروف فهناك

(ا) بجب أن تتمشى الدبابات إلى حد معين مع مشاتها بحيث لانخر جالدبابات إطلاقاً عن المسافة المعاونة من الدبابات . (ب) من الضرورى دائماً أن تتحرك الدبابات طبقاً للتكتيات

أربع نقط أساسية تلازم تعاون المشاة والدبابات لابجب

إغفالها : __

الأساسية للدبابات ، أي بالنبران والحركة .

(ج) بجب أن تحتفظ الدبابات بهيتها بالوصول على الحدف
 فى نفس الوقت كالمشاة إن لم يكن قبلها قليلا .

(د) لا يجب أن تسير الدبابات في الاقتحام على الطرقات إلا إذا استحال عليها تجنبها ، إذ من المعتادأن تغطى الطرق بالمدافع المضادة للدبابات ، كما أن الطريق قد يحدد من النتج إلى أقل حد وبدلك تكن أفراد المدفعية المضادة للدبابات من انتخاب أماكن أساحتهم في يسروسهولة

الفصل الرابع والعشرون – إعادة التنظيم

١ – واجبات المثاة

(۱) تقوم المشاة عادة بحفر واقعها وإعادة تنظيم دفاعها بحجر د احتلالها للغرض. وتظل المشاة شديدة انتعرض في هذه المرحلة لنيران المدفعية والهجوم المضاد إلى أن تصلهم أسلحهم المعاونة . والذلك بجب الاحتفاظ بالدبابات في المواقع الأمامية . ومع ذلك فانه بجب التقايل وزعددها إلى أدنى حد مستطاع وأن تخفي إخفاء تاماً حتى لاتجذب إلها نيران قنابل العدو

 (۲) بجب سعب بقية الدبابات إلى موقع مخنف مجاور مباشرة للغرض وأن تناهب الدبابات من هذه المنطقة للعمل عاجلا والفتح لمعاونة المشاة . ولا تقوم أى دبايات بأعمال الصيانة أو تبدأ أطقمها فى أخد قسط من الراحة إلا إذا اقتنع قائد المشاة من أن أسلحته المعاونة والمضادة للدبابات قد استقرت فى أماكها بالموقع. وعندئذ بجب سحب جملة الدبابات إلى منطقة خلفية لأعادة الملأ وللقيام بواجبات الصيانة والإعاشة .

(٣) محتفظ عادة بنسبة صغيرة من الدبابات في الأمام على أهبة الاستعداد العاجل وبجب مقاومة كل ميل ينحو إلى توزيع الدبابات وتقسيمها إلى أجزاء في المناطق الأمامية كمعاونة معنوية بعد إتمام الدفاع المضاد للدبابات ومن المستحسن كثيراً حشد الدبابات في الحلف في أمكنة تجعلها قريبة من ميدان المعركة في الوقت المنشود، وتتحرك منها عند الطلب، فوق طرق سبق استطلاعها، إلى مواقع قتال سبق لها معرفها جيداً.

عن الأحمية بمكان أن تعطى الفرصة لقادة تروبات وأورط الدبابات لحضور مجموعات أوامر السرية والكتيبة المشأة أثناء هذه الفترة من إعادة التنظيم حتى يضعون تروباتهم في خبر أماكن تساعد وضع دفاع المشأة.

الفصل الخامس والعشرون ــ ظروف اقتحام خاصة ١ ـ عالج الفصل السابق موضوع الاقتحام العادى فوق أرض ممهدة . وتبحث البنود الآتية فى إجهان مسألة التعاون بين الدبايات والمشاة فوق أنواع أخرى من الأرض أكثر تعقيداً .

٢ -- الغابات أو الأحراش : --

يقتصر تقدم الدبابات عادة على المسالك فى الغابات والأحراش. وتتحدد الروية إلى حد كبر وبذلك يصعب الاتصال مع المشاة . ولتحرض الدبابات فهجوم الأسلحة القصرة الرمى المضادة للدبابات فان المشاة تسبر عادة فى المقدمة وتعمل على أجناب المدرعات . ويستحيل فى الغالب استخدام النبران على أجناب المدرعات . ويستحيل فى الغالب استخدام النبران وقد تستخدم بدلا من ذلك النبران المباشرة القريبة المرمى الخارقة للدروع .

٣ ــ القتال في المدن والقرى :

تسود حرب المدن والقرى حالات مشامة لحرب الأحراش والغابات كما أن من الصعوبة بمكان تمييز وتحديد أماكن قواتنا . وبجب اتخاذ إجراءات سابقة لاستخدام وسيلة إشارة منظورة لتبن مدى تقدم المشاة .

من العادى للدبابات عند مهاجمة القرى أن تقوم باحتلال مواقع على أجناب الغرض وكذلك مؤخرته إن أمكن حتى تنطلق المشاة داخل القرية وتغطى الخارج فى نفس الآونة . ويجب أن تصحب بعض الدبابات المشاة القائمة بالاقتحام داخل الفرية أو فى قتال الشوارع فى المدينة . ويجب أن تعمل

الدبابات في هذه الحالة في أزواج تغطى إحداها الأخرى على الجانبين المتقابلين للطريق. وبجب إن أمكن نرك الطريق نفسه كأرض قتل وإن لاتستخدمه مشاتنا . وينبغى نوجيه المناية الزائدة عند الاقتراب من تقاطع الطرق . وقد يكون من الضروري استخدام الدخان والتنابل الحارقة للدروع بسخاء داخل المنازل القائمة على أركان التقاطع قبل أن تعمر الدبابة القائدة ذلك التقاطع . لا يجب قط ترك الطرق الجانبية المؤدية إلى محور التقدم الأساسي بغير وقاية وأن ترك دبابات حراسة في الحلف لمنع العدو من التسرب ثانية إلى المحور الأساسي وراء قوات الاقتحام .

٤ ــ حرب الجبال :

وهنا أيضاً يعد تقييد المناورة الصعوبة الأساسية في مثل هذا النوع من العمليات. وبجب بذل كل محاولة للعمل حول جنب العدو لفتح نبران معاونة من الحنب. وفضلا عن ذلك فانه إذا استطاع تروب الدبابات أو حتى دبابة واحدة تهديد جنب العدو أو الوصول إلى نقطة يعدها العدو مكاناً لا يمكن الوصول إليه فانه يكون لمثل هذا العمل تأثير معنوى مدمر على العدو. يندر أن تتمكن المشاة والدبابات من استخدام نفس محور الهجوم ولذلك بجب اتخاذ تدابير خاصة للوقاية المحلية للدبابات بواسطة المشاة. وقد تستدعى الدبابات في المراحل الهائية لاقتحام المشاة وحاصة إذا طلب قتح نبران محكمة خارقة للدوع.

الفصل السادس والعشرون ـــ الدفاع

استخدم الدبابات كثيراً في معاونة المشاة في الدفاع . وواجبها العادى في مثل هذه الظروف هو القيام سجوم مضاد مع احتياطي المشاة . ولذلك الغرض يجب إبقاؤها متجمعة مع هذه القوات الاحتياطية وأن تقوم بهجومها تبعاً لحطة هجوم سبق تقريرها . وقد تستدعى الظروف وخاصة إذا كانت المشاة على قرب شديد من العدو أن يحفظ بجزء من الدبابات في المناطق الأمامية كاحتياطي عاجل لاستخدامه في المواقع الدفاعية الأمامية . ويجب مراعاة نفس مبد أ الحشد وأن يقاوم أي ميل لتوزيع الدبابات في جيوب صغيرة قوتها تروب على المواجهة كلها . ويجب أن تكون الدبابات في جميع الأوقات داخل مربع المشاة ليلا وأن تقوم المشاة بوقايها إلا إذا اعتبرت حراسة الكتيبة الميكانيكية كافية .

٧ - قد نطلب المدرعات فى ظروف معينة خاصة للقيام بواجب الدفاع من غير مشاة . ويمكن القيام بدلك فى الأرض المفتوحة بوضع داوربات ملاحظة فى أماكن جيدة تدعمها احتياطيات خفيفة الحركة . ويصعب هذا الواجب فى الأرض الضيقة،وبجب الانتفاع كاملا بالسرية الملحقة من الكتيبة الميكانيكية لتزويد العدد الضرورى من الأفراد على الأرض . وإذا تعذر استخدام السرية الميكانيكية فقد الأرض . وإذا تعذر استخدام السرية الميكانيكية فقد

يقوم بهذا الواجب فى الحالات القصوى جداً الأطقم الاحتياطية للدبابات وأفراد « القول ا » و « القول ب » بالألأى المدرع. ٣ ـــــ (١) بجب ألا يقتصر مبدأ الحشد على الاقتحام وحده بل يجب أن يطبق بوجه خاص على الدفاع وأن يكون عالقاً بُدَهن القائد . فالغاية الأساسية هي إنتاج تفوق في قوة النبران كلما أمكن ذلك . ومجرى ذلك باختيار تشكيل بمكن معه لأكبر عدد من دبابات النبران في الألاي / الأورطة فتح نبرانها على العدو معاً في وقت واحد . (ب) عند ما يطلب من الدبابات التقدم إلى موقع دفاعي أمامى ، فمن الواجب أن يقدر جميع السواقين أن اقترامهم قد يكون نذيراً باطلاق القنابل من خطوط مدافع العدو أو قنابل الهاون من مواقع العدو الدفاعية الأمامية لما تحدثه الدبابات من ضوضاء وغبار . ولايمكن تجنب ذلك إلا إذا تقدمت الدبابات في بطء يعدل خطوة المشاة فى المواقع النقاعية الأخبرة وإذا أوقفت محركات الدبابات بمجرد وصولها مباشرة وبلا زيادة من سرعة المحركات قبل وقوفها .

الساب الخامس

الاستخدام النسكتبكى للاكدى المدرع فى معاونة الا^تساعة الاكترى عندما شكولد المدرعات هى السلاح السائد

الفصل السابع والعشرون ـــ عمومي

١ – بحث الباب الرابع مختلف الواجبات التى تكاف بها المدرعات كسلاح معاون. ويعالج هذا الباب بالبحث ، تلك الواجبات التي تكون بها المدرعات هى السلاح السائد والتي يطاب فها من الأسلحة الأخرى معاونة الدبايات.

وكما هو مبين فى الباب الأول فان هذه الواجبات هى معركة الانطلاق فعملية المطاردة التالية لها والتى هى الواجبات التقليدية للفرقة المدرعة .

ولتوفر خفة الحركة فى جميع الأسلحة المختصة أصبحت مراقبة المرور هى المشكلة الكبرى التى تواجه فى بداية مثل هذه العمليات إذ لن يقف الأمر عند حد اختناق الطرقات بكثافة مرور قوات الاقتحام الأساسى بل يضاف إلى ذلك أيضاً ويضاعفه قوات الانطلاق التى تتركب كما هى فى الفرقة المدرعة من بضعة آلاف من المركبات. ومن الممكن التخفيف من هذه المشكلة المعقدة وتسهيلها عما للقادة الأصاغر من

عزيمة ونشاط وبما تتحلى به الوحدات من مستوى عال فى ضبط وربط السعر .

٣ - يختلف تجميع الأسلحة للقيام بهذا النوع من العمليات تبعاً للموقف التكتيكي ونوع التشكيلات المدرعة المشتركة في العملية . ومع ما هو مذكور في الفصل التالى من أنواع خاصة من المجموعات فان قواعد استخدامها تظل كما هي مهما كان تشكيلها على شرط اشهالها على العناصر الرئيسية من المدفعية والمشاة .

الفصّل الثامن والعشرون ـــ تمكوين مجموعات الآلاي

١ – نكوين المحموعة :

يجمع الألاى الملوع عادة إما مع كتيبة من المشاة أو مع سرية ميكانيكية أو مع الاثنين معاً .

وإذا انتظامت مقاومة العدو أو ضاقت طبيعة الأرض فن المحتمل عندئد أن تستخدم مجموعة الألاى / الكنيبة لما ينطلبه هذا الواجب من نسبة أكبر من المشاة القيام بعمليات التطهير. ومن المستحسن في هذه الحالة أن مخصص ذذه المحموعة سرية ميكانيكية إن أمكن لمعاونة الدبابات معاونة وثيقة ووقايتها من الأسلحة القصيرة المرى المضادة الدبابات. أما إذا تفككت مقاومة العدو أو انبسطت كثيراً طبيعة الأرض فقد تكون سرية ميكانيكية واحدة هي كل ما تدعو الحاجة إليه من

المشاة كما يمكن السير بالعمليات بسرعة أكبر .

٢ - قيادة المحموعة :

جب عادة أن يقود المحموعة قائد الألاى المدرع نفسه إلا إذا دعا الموقف إلى القيام بهجوم راجل بسريتى مشاة على الأقل فعندئذ قد يعهد بالقيادة فرة الحجوم إلى قائد كتيبة المشاة، وحمى مع ذلك فان قائد المحموعة المسرعة يظل محتفظاً بالسيطرة على المحموعة . وقد يوثق بالكتيبة من اللواء المشاة المحمل باللوريات بالفرقة المدرعة أو جزء مها في المخاملات المدرعة الكنيبة طوال المعركة أو جزء مها في الخاملات المدرعة للأفراد . وقد تجمع في بعض الحالات الكتيبة الميكانيكية بأسرها مع ألاى مدرع إلا أنها على النقيض من الكتيبة المشاة المشاة المشاروف الانعد كتيبة اقتحام وبجب ألا تستخدم في هذا الدور إلا في الظروف الاستثنائية .

٣ - المدفعية :

إذا قامت المحموعة بهجومها خارج مرى مدفعية بقية اللواء فانه يوضع تحت قيادتها عادة بطارية ميدانية محملة . وبحشد ألاى المدفعية الميدانية المحمل كلما أمكن تحت قيادة اللواء مع تخصيص بطارية لمعاونة كل مجموعة . وقد يوضع تحت القيادة أبضاً المدرعات الحاصة والمدفعية المضادة للدبابات والطائرات

٤ – المهندسون :

توضع في الغالب جاعة استطلاع من المهندسين تحت قيادة

مجموعة الآلاى وقد يكون بالمجموعة كذلك جماعة شغل من المهندسين أو قد تركز موارد المهندسين تحت سيطرة اللواء أو الفرقة متوقفاً ذلك على طبيعة الأرض وعلى نوع العملية .

الفصل التاسع والعشرون ــ تنظيم مجموعات الآلاى

- ١ يختلف التنظيم الداخلي للمجموعات تبعاً لكل عملية متوقفاً ذلك على الأرض والمقاومة . ومع ذلك فهناك قواعد أساسية معينة بجب مراعاتها وملاحظها مهماكان نوع انتشكيل الذي تسمح الأرض للمجموعة باتخاذه .
- (1) تفتح عناصر استطلاع المجموعة فتحا كاملا على أوسع جهة ممكنة .
- (ب) بجب أن تكون الوحدات الفرعية القائدة من المدرعات والمشاة متداخلة يتمم بعضها البعض تماماً أو متآلفة ومتأهية القتال فوراً.
- (ج) بجب أن تكون جاعة قيادة المجموعة في الأمام جيداً
 لتتمكن من الاطلاع على الموقف في سرعة عند
 تطوره وفتح بافي المجموعة تبعاً الملك .
- (د) يجب أن يتقدم ملاحظو المدفعية وجاعات استطلاع المهندسين مع العناصر القائدة . ولو أنه لاينبغي وضعهم في جهة المعركة لئلا يزعجهم قتال يعيقهم عن القيام بواجباتهم الصحيحة كمراقبين أو جاعات استطلاع .

- (ه) لاحاجة إلى تآلف الوحدات الذرعية التالية وامتزاجها امتزاجاً وثيقاً ، ومع ذلك فيجب أن يتحرك القادة بالقرب من بعضهم البعض .
- (و) بجب أن يظل جزء من المدفعية مشتركاً دائماً في القتال أو متأهباً للدخول فيه في الحال .

الفصل الثلاثوب

الأوجه النكتيكية لواجبات الانطلاق والمطاردة

١ - تختلف خصائص كل من واجبات الانطلاق والمطاردة اختلافياً
 بيناً ولكل منها عوامل تكتيكية معينة لها أهمية تفوق ما هى عليه فى الآخر .

٢ – معركة الانطلاق :

قد تتشتت مشاة العدو في هذا النوع من المعارك من جهة الانطلاق إلا أنها نظل باقية على الأجناب ، ونظل مدفعية العدو رغم ذلك باقية في قوة يعتد بها وتقذف نيرانها داخل تتوء الانطلاق من كافة الأجناب الثلاثة .

ويغطى العدو أجناب النترء بستارة من المدانع المضادة للدبابات كما محاول وقف تقدم القوات المهاجمة ليكتسب وقتاً ينشىء فيه ستارة أخرى لسد الاخبراق المنتظر. ومحتمل أن يستخدم لحدا الغرض أعداداً كبيرة من المدفعية المحملة المضادة للدبابات. وقد يكون أو لايكون في موقف عكنه من تحريك احتياطيه من المشاة أو المدرعات ضد هذا النتوء . ومن الممكن أن يتوم فى تعجل بعمليات نسف معينة غير أنه لامحتمل أن يقوم بوضع ألغام على نطاق كبر .

٣ – تلقى هذه الحالات على عاتق مجموعة الألاى المدرع اعتبارات تكتيكية معينة فتشدد السيطرة الأعلى وتقصر الوثبات تبعاً لذلك ، كما يكون من المتوقع أن تتغير اتجاهات الحاور على مدى كبير بالعثور على النقط اللينة واستغلالها ، ويحتمل أن تضيق المواجهات شيئاً ما وأن تقل حرية المناورة . ولن تسنح فرص كثيرة لتجنب مقاومة العدو وينتظر حدوث نشاط زائد على مرمى قصير ضد المدفعية والمشاة ويكون لتهديد الأجناب خطورته الحقيقية ويظل الشغل الأساسى الشاغل لقائد الألاى .

ع بجب أن بجرى هذا النوع من المعارك بروح يسودها العزم الحق للسير قدماً للأمام . إذ أن هذه المعارك هي من غير شك أهم مرحلة في معركة واسعة النطاق وعلى المهاجم أن يتقبل ما قد يعانبه من خسائر جسيمة فادحة . هذه هي الصورة التي ينتظر أن تقاتل بها مجموعة الألاى في مثل هذا النوع من القتال .

ه ـ المطاردة :

لابد وأن يتم اختراق مواقع العلمو وأن تبدأ المطاردة إن عاجلا أو آجلا نتيجة للمعركة الرئيسية الناجحة التي جاء وصف جزء منها فى الفترة السابقة . وسيحاول العاو التراجع فى انتظام بتعين مؤخرة قوية تسعى إلى تعطيل القوات المهاجمة على خطوط تكتيكية معينة قد تغطى مواقع ينوى تدميرها . وإذا أمكن إحباط انسحابه المنظم بالضغط عليه فى جروة وعدم مواناة فقد ينقلب تقهقره إلى هزيمة يفقد فيها تماسكه وتنعدم معها قيادته وسيطرته على قواته وعندئذ يتطور نوع المتماومة إلى مجرد جاعات منعزلة مفككة معادية تنسحب بكل ما وسعها من سرعة وتعدل بغير خطة متاسكة .

وبن عملية المطاردة في كلتا الحالتين وبين عملية الانطلاق السابقة اختلافات جوهرية معينة متعلقة باستخدام مجموعة الألاى . فهنا تخفف القيادة الأعلى والسيطرة وعنح قادة الحموعات حرية كبيرة في العمل . وتزداد المواجهات كثيراً ما تزداد الشقة بين الوثبات إلى حد زائد ، ولا يعد التهديد لأجناب المحموعة أمراً خطيراً يؤبه له . وبدلا من ذلك يصبح العدو الآن هو الجانب الأكثر حساسية وتعرضاً لحركة تطويق . وتتجنب مجموعة الألاى كلما أمكن أى مراكز كبيرة لمقاومة العدو وتترك أمر معاجلها انشكيلات التالية كبيرة لمقاومة العدو وتترك أمر معاجلها انشكيلات التالية لاتتعارض مع العامل الخسدد الذي يستوجب تطهير عور التقدم الأساسي . السرعة هي روح العدلية كلها .
 وبطلب من المدرعات سبق العدو وقطع خط رجعته وتقهقره ويطلب من المدرعات سبق العدو وقطع خط رجعته وتقهقره

فى نقطة سبق تقريرها لوقفه بها إلى أن يتسبى للقوات اللاحقة الأبطأ حركة تدميره تدميراً تاماً . سيحاول العدو عرقلة المطاردة وتعطيلها بكل ما فى وسعه بالقيام بأعمال النسف على أوسع جهة ممكنة وخاصة على المحور الأساسى . وما لم يكن العدو فى حالة هرب تام فقد يقوم كذلك بتدمير كل مخازن مؤنه . ولذلك بجب أن ترافق المجموعة كميات كافية من الوقود والغذاء والمؤن الأخرى كما يجب الانتفاع كاملا بالمؤن المستولى علما لتخفيف المشاكل الإدارية . لا يجب أن تحول المحموعات عن واجها الأساسى مهما قدم لحا من طعم وإغراء .

 حب أن تظل ضرورة الضغط على العدو نهاراً وليلا ماثلة دائماً في أذهان جميع الرتب كما بجب تقبل المخاطر والتخفيف من الاحتياطات العادية توصلا لإدارك الغرض.

بجب أن يتأهب جميع القواد في الألايات المدرعة لاقتناص كل فرصة للتقدم في جميع الأوقات . فالعمل العدواني منتاح جميع الحروب المدرعة بوجه عام ومفتاح هذا النوع من القتال بوجه خاص . فالضغط الدائم المركز الثابت الذي لابهن على العدو: يتمخض مع طول المدة عن النتائج المظلوبة في سرعة أكثر مما لو استمر الأمر على الاندفاع هنا وهناك في مدان المعركة عند محاولة الانطلاق .

٨ ــ ذكرت في إجمال الظروف العامة التي يحتمل أن تعمل فيها

عجموعة الألاى المدرع عند قيامها بواجبات الانطلاق والمطاردة وسيين فى الفصول الآنية الطرق والوسائل التى تتخذ فى مختلف المواقف وكذلك معاونة الأسلحة الهتصة .

الفصل الحادي والثلاثون ــ المعاونة الجوية

قد تساعد القوات الجوية الألاى المدرع في كل واجباته بتزويده بالمعلومات المكتسبة من الاستطلاع الجوى وبالمعلونة الجوية للهجوم الأرضى بالقاء القنابل والرصاص والصواريخ.
 ترتب المعلونة المباشرة بوساطة عربة الاتصال الجوى لوحدة إشارة التعاون الجوى التي تخصص عادة لمركز رئاسة اللواء وفي بعض الحالات كالتقدم مثلا لمركز رئاسة الألاى.
 وقي بعض الحالات كالتقدم مثلا لمركز رئاسة الألاى.
 الأعلى التي تسيطر على الحهود الجوى ومع الطائرة أثناء الأعلى التي تسيطر على الحهود الجوى ومع الطائرة أثناء طيرانها. وعلى ذلك فن الممكن أن تسير طابات المعلونة ومعلومات الاستطلاع الجوى إلى مركز رئاسة اللواء أو تصدر منسه إما على الوصلة الحافية هاشرة ومناسرة إذا خصصت عربة اتصال جوى الوحدة (الألاى).

* - فريق الانصال الجوى :

يسهل التعاون بين الآلاى المدرع أو اللو اء وبين القوات الجوية إذا خصص فربق للاتصال الجوى. ويمكن لفريق الاتصال الجوى الذى بشمل مشرفاً جوياً بعمل من عربة إشارة أن يصدر التعليمات مجسلة للطائرة وهي في الجو . وقلد تكون الطائرة — في حالات خاصة — قائمة بخدمة فعلا أو متأهبة للقيام بها : وفي هذه الحالة يمكن إعداد المعاونة من غير تعطيل .

٤ __ الأهداف :

قد يوجه جزء كبير من المحهود الجوى أنناء ممركة الانطلاق نحتو جهة وأجناب منطقة العمليات . وقد لاتكون العمليات الجوية واضحة ظاهرة فى جميع الأوقات للقوات الأرضية حتى نتقدم الأخبرة إلى منطقة الهدف . إذ يحتمل أن يوجه المحهود الرئيسي نحو خطوط مواصلات العدو . ويجب أن يكون هذا العامل محل تقدير القوات .

- وبتقدم المركة قد يقل مدى تيسر تأهب المدفعية لتقديم معاونتها لازدياد مقدار المعاونة المطاوبة والوقت الذى يمكن اعدادها فيه. وهنا تزداد أهمية الاستعانة معاونة جوية كافية.
 بجب على القائد أن ينسق في جميع الأوقات كل موارد النيران المتيسرة عما في ذلك المعاونة الجوية.
- ٦ إذا كان على القوات الجوية أن تنسيج معاونة نعالة فى أقصر وقت ، فن المحتم إخطارها فى دقة عن المواقع الأمامية والتحركات المستقبلة القوات الأرضية الأمامية القائدة . والوحدة واللواء مسئولان عن إرسال هذه المعلومات إلى الحلف بانتظام على شبكة المعاونة خلال عربة الاتصال الجوى. ومن هذه المعلومات تقوم الرئاسة الأعلى بعملية التفسيق ومن هذه المعلومات تقوم الرئاسة الأعلى بعملية التفسيق

وإصدار بيان نخط إلقاء القنابل .

 إذا احتاج الألاى المدرع إلى معاونة جوية للهجوم الأرضى
 على هدف يقع داخل خط القنابل أو إذا لم يكن تمييز الهدف
 هيئاً من الجو فيجب أن تبين منطقة الهدف أو أن محدد الهدف بقنابل دخان ملونة

الفصل الثاني والثلاثون ـــ الاستطلاع

تلعب عناصر الاستطلاع فى المجموعة دوراً يطرد فى أهميته مع تقدم معركة الانطلاق والنخول فى معركة المطاردة . وقد تتضمن هذه العناصر ما يأتى : ـــ

(١) ألايات السيارات المدرعة :

تعمل هذه الألايات تحت قيادة التشكيل ولا يحتمل استخدامها على جبهة التقدم في المراحل الأولى من معركة الانطلاق . ومع ذلك فبمجرد فتح فجوة في دفاعات العدو فمن الممكن دفعها عندئذ ومرورها مها. وللمعلومات التي ترسلها للخلف في تلك الآونة قيمة زائدة للمجموعة بانذار القائد مبكراً عما في خط نقدمه من مقاومة وإخطاره بأية معلومات خاصة بأعمال النسف . وبجب ادراك أنه ليس في وسع السيارات المدرعة إزالة مثل هذه المقاومة ولكبًا تبقيها تحت ملاحظها إلى أن تأتى الحموعة لمعالجها إذا دعت إلى ذلك الرغبة أو الضرورة .

(ب) تروب استطلاع الألاى المدرع :

لايستخدم هذا النروب عادة فى واجبه الحقيقى فى معارك الاقتحام والنمتح ، ومع ذلك فقد يصبح هو الوسيلة الرئيسية لكسب المعلومات الممجموعة أثناء مرحلة الانطلاق . وقد يستخدم استخداماً حسناً فى المراحل المبكرة من واجبات الاستطلاع الوقائى على الجنب المكشوف المحجموعة . وبتضاؤل المقاومة زاد تورط المروب على جمهة المحموعة . وقد ذكر فى الباب الثالث الكيفية التى يعمل مها هذا التروب والواجبات المخصصة له . ويساعد استخدام هذا التروب فى جروة وخاصة أثناء المطاردة على مداومة القوة الدافعة للتقدم .

(ج) طائرات الاستطلاع :

وعلاوة على الاستطلاع الأرضى فانه بمكن كسب معلومات قيمة من طائرات الاستطلاع المقاتلة ومن طائرات الاتصال الحنيفة .

الفصل الثالث والثلاثون - تعاون المشاة

 السهولة التي يتوفر مها التعاون التام بين الدبابات والمشاة في المحموعة تبعاً لوسائل حمل المشاة ودرجة التدريب السابق وكفاية المواصلات أو عدم كفايتها . وبنزول المشاة من عرباتهم تنطبق عليهم قواعد التعاون سواء بسواء مهما اختلفتأنواعهم فى هذه المجموعة . وقد ذكرت هذه القواعد قبلا فى الباب الرابع .

٢ ــ قد تنقل المشاة الموجودة في المجموعة بأحد وسائل النقــل
 الآنـــــة : .

(١) على الدبابات .

(ب) فى عرباتهم المدرعة، إذا كانوا من كتيبة ميكانبكية .
 (ج) فى حاملات الأفراد المدرعة .

(د) في عربات حمل الأفراد .

٣ - حمل المشاة على الدبابات :

يعتبر حمل المشاة على الدبابات أمراً طبيعياً في حالة كتائب المشاة بفرقة المشاة وكذلك الكتائب المشاة المحملة باللوريات. ويوجد ذلك ، من الناحية التكتيكية أقوى درجة من التماسك بتحرك المشاة والدبابات التي يةومون عماونتها كجاعة واحدة. ويمكن لدبابات ألاى مدرع نقل كتيبة كاملة من المشاة . وعكن ركوب القادة المشاة مع مواصلاتهم في دبابات القادة الذين من نفس رتبهم . وعلى أي ، فلذلك مساوىء بالغة . الذين من نفس رتبهم . وعلى أي ، فلذلك مساوىء بالغة . فقد يحل بالمشاة خسائر جسيمة في المناطق المكتسحة بقنابل المدفعية ولا تجد الدبابة ، ولا شك ، حرية للقتال وهي مقيدة في مثل هذه الصورة . ومع ذلك ، فانه إذا اضطر الأمر إلى حمل المشاة مهذه الكيفية فانه نجب حكة عدة _ أن لاتعمل حمل المشاة مهذه الكيفية فانه نجب حكة عدة _ أن لاتعمل حمل المشاة مهذه الكيفية فانه نجب حكة عدة _ أن لاتعمل

المشاة فوق دبابات التروب أو التروبات القائدة بالألاى التي بجب أن تتحرك حرة تأهباً للمناورة والقتال تبعاً لما يتطلبه الموقف .

وضاناً لمقدرة الألاى المدرع والكتيبة المشاة على سرعة الفتح بجب ملاحظة النقط الآتية : ــــ

- ا بجب أن يتحرر التروبان القائدان من حمل أى مشاة على ظهريهما ، وأن ينتفع بفصيلة الحمالات بالكتيبة المشاة (١٣ حالة) لوقاية التروبين القائدين من الدبابات من أسلحة العدو القريبة المرمى المضادة للدبابات .
- (ب) تحمل أورطة الدبابات الثالثة الاحتياطية سريتين من المشاة .
- (ج) تحمل جميع الدبابات رقماً مميزاً فى مؤخرة البرج تسهيلا
 لتمييز الدبابات والعون تبعاً لذلك على ركوب المشاة .
- (د) يتحرك قائد الكتيبة المشاة وقائد الألاى المدرع معاً في / على نفس المركبة .

٤ - حمالات الأفراد المدرعة :

تعد حمالات الأفراد المدرعة أوفى وسيلة لنقل المشاة فى جميع ظروف عمل المجموعة . وليست خالة الأفراد المدرعة بعربة قتال مدرعة ولا يجب اعتبارها كذلك بأية حال . فقد رمى من صناعها إلى تحريك المشاة ليصلوا إلى المعركة فى كامل قواهم وبأقل خسائر وفى أقصر وقت مستطاع . ولهذه الحمالات نفس وسائل مواصلات الدبابات .

(۱) عندما تقوم الدبابات بواجب المعاونة لمشاة محملة فى حالات الأفراد المدرعة يكون واجبها الرئيسى هو توصيل المشاة إلى هدفها .

وعلى ذلك تتقدم الدبابات أمام حالات الأفراد المدرعة إلى الهدف عندما ينزل المشاة وتطلقها الدبابات . ويعد البت في المنطقة الصحيحة التي ينزل فيها المشاة من الحالات المدرعة أصعب مسألة تواجه قائد المشاة . وبوجه عام ، تنزل المشاة على أقرب مسافة ممكنة من الهدف مع قيام الدبابات بالمعاونة اللازمة المتمشية مع تحركات المشاة .

- (ب) إذا كانت المشاة محملة فى حالات الأفراد المدرعة ومشتركة ضمن مجموعة ألاى مدرع فانها تستخدم لاستعادة قوة مناورة الدبابات إذا أوقفتها نيران أسلحة قصيرة المرمى مضادة للدبابات وكذلك لشغل المنطقة التي تم استيلاء الألاى المدرع عامها.
- (ج) تداوم حالات الأفراد المدرعة على الإصغاء اللاسلكى أثناء التقدم إلى الهدف لأن العملية تظل معركة دبابات إلى أن ينزل المشاة من عرباتهم .

عربات حمل الأفراد:

قد تكون عربات حمل الأفراد هي الوسيلة المستخدمة لنقل

المشاة المحملة باللوريات والمشاة العادية . وهي لاتتلاءم مع العمل في معركة الانطلاق لعدم تدريعها وتعرضها . ومع ذلك ، فمن الممكن استخدامها في المطاردة لحمل السرايا الاحتياطية في الوقت الذي تحمل فيه السرايا الأمامية على الدبايات .

٦ أهمية السرعة :

يتوقف نجاح عمليات المجموعة على السرعة التي يمكن بها إجراء هذه العمليات . ولا تتوفر هذه السرعة إلا بالتدريب المستمر المجموعة كقوة واحدة في جميع العمليات التي محتمل قيامهم بها .

ومجب على جميع الرتب ، وخاصة القادة ، أن تعرف مقدرة بعضها البعض ، وأنه لمن أجمل العطابا أن تتغلغل فى المجموعة روح حب المحموعة .

الفصل الرابع والثلائون ـــ معاونة المدفعية

عنتلف مقدار المدفعية الموجودة لمعاونة انجموعة اختلافاً
 كبيراً في معركة الانطلاق عنه في عملية المطاردة .

ففى الحالة الأولى تستمر عادة مركزية السيطرة على النيران ويكون عدد وحدات المدفعية المتيسرة كبيراً تبعاً لذلك . وتتمكن نقط الملاحظة الموجودة مع المحدوعة من طاب النيران من جميع موارد الفرقة مضافاً إلى ذلك أية مدفعية حِيش متوسطة أو ثقيلة تستطيع فنح نبر انها على جبهة وأجناب المحموعة .

٧ - بتقدم المعركة تقل كمية النبران بالنسبة إلى زيادة عمى الاختراق الذى تقوم به المجموعة أو المجموعات . وبعد أن محدث الانتظلاق وتبدأ المطاردة تتحرر المدفعية من المركزية عادة وقد توضع بطارية المجموعة تحت قيادتها . وعلى ذلك محتمل أن تقنصر المعاونة المتيسرة من المدفعية للمجموعة أنن علمطاردة على بطاريتها الملحقة بها .

٣ - يحتمل فى الحالات التى تعمل فيها مجموعتان على محورين متوازين أن تستخدم بطارية أخرى ورعا ألاى متوسط أيضاً لفتح نبرانهما لمدد محدودة . ومع ذلك فانه لايمكن لقائد المحموعة أن يعتمد فى جميع الأوقات إلا على نبران بطاريته وأما أية نبران إضافية أخرى فهى مجرد إضافات لايضمن توفرها ووجودها .

خ الستخدم المدفعية تكتيكياً عادة كما يلى : -

من الضرورى أن تفتح نقط ملاحظة في الأمام ما أمكن مع العنصر القائد . وبجب أن تكانف في المراحل الابتدائية من المعركة إحدى نقط الملاحظة بفتح النبران على الجنب المفتوح من النغرة . ويحتمل في مستمل المعركة أن تفتح المدافع نيرانها من مواقعها الأصلية قبل الموقعة على أهداف سبق تسجيلها في منطقة العمليات . ومن الأهمية بمكان أن يعرف قادة

الوحدات الفرعية أماكن هذه الأهداف المسجلة حتى يمكنهم طلب فتح نيران المدفعية عليها في سرعة . هذا فضلا عن نقط الملاحظة التي تطلب فتح نيران من مدافعها بالطرق العادية على أهداف لم يسبق تسجيلها . ومع أنه قد تكون النيران المستخدمة في المراحل المبكرة جداً على شكل غلالة نيران فن المحتمل كثيراً استخدام التجمعات . ولاحمال اشمال مقاومة العدو في معركة الانطلاق على أعداد كبيرة من المدافع الحملة المضادة للدبابات فقد يكون ضرورياً فتح ستائر دخان وخاصة على الأجناب .

- ع وفى المناطق التى تشتد بها مقاومة العدو بجب وضع خطة نيران أى وثبة أمامية قبل إجرائها وإعطاء المدفعية ما يكفيها من الوقت لتسجيل الأهداف قبل بدء التقدم . ويجب أن يتسق تقدم المحموعة للأمام محيث يكون هناك دائماً بعض المدافع على استعداد لفتح نيران عاجلة . ولهذا الغرض تعطى المدافع عادة حرية وأسبقية التحرك داخل المحموعة .
- ت وما أن تبدأ المطاردة حتى تنقبل المحموعة الأخطار وتعتمد الاعتماد كله على السرعة التي سما تستطيع المدفعية الدخول في المعركة . وتنحصر المبزة القصوى في كون المدفعية محملة لها ما للدبابات من خفة في الحركة فوق مختلف المناطق ، وباضافة قوة دروعها إلى ذلك يمكنها التحرك في الأمام جيداً أثناء التقدم .

- لا يجب الغض من أهمية الاستطلاع الذى تقوم به نقط الملاحظة الجوية الملحقة بالمدفعية . فبهذه الوسيلة بمكن الحصول على معلومات وافرة وخاصة في المراحل المبكرة لمعركة الانطلاق .
- ۸ للتدریب السابق المعركة مع البطاریة المخصصة أهمیة حیویة
 و یجب أن تكون نقط الملاحظة وقائد البطاریة جزء متمماً
 للألای المدرع وأن یكون علی علم جید بطوابیره و إجراءات
 اللاسلكی ؛ الخ .

ليس من العملى تخصيص بطارية لكل ألاى مدرع بصفة دائمة لوجود أربع ألابات مدرعة فى الوقت الحاضر باللواء المدرع . وعادة إما أن يحتفظ بألاى مدرع فى الاحتياط أو أن يعهد إليه بالقيام بواجب استطلاعى تاركاً بذلك بطارية تخصص لكل ألاى من الألابات الباقية . ولذلك بجب أن يتم تعارف كل ألاى مدرع فى التدريب السابق للمعركة مع كل بطارية من ألاى المدفعية الميدانية حتى تكون هناك ثقة متبادلة وكفاءة تامة مهما يكن تخصيص المدفعية من وقت

الفصل الخامس والثلاثون ـــ معاونة المهندسين.

تتوقف سرعة قيام المهندسين بعملهم على السرعة التي بمكنهم مها القيام باستطلاعهم . ولذلك مجب أن تتحرك جاعة استطلاع المهندسين فى الأمام جيداً أثناء النقدم وأن تعطى لها المعاونة الكاملة اللازمة لتنمكن من القيام بعملها .

الفصل السادس والثلاثون ـــ العمليات الليلية

من الواجب مداومة الضغط على العدو فى معارك الانطلاق والمطاردة نهاراً وليلا . ولذلك يجب القيام بتدريب واقر متواصل على العمليات الليلية فى تحركات المجموعة وفتحها ليسلا .

ويجب أن يجرى هذا النوع من التدريب مراراً بالقمرالصناعي وبدونه .

الفصل السابع والثلاثون — خاتمــــة

إن النجاح في معارك الانطلاق والمطاردة ما هو إلا نتيجة مباشرة لما تتحلى به المجموعات المدرعة من تدريب والدفاع ونشاط . لاتكتسب سرعة العمل للمجموعة إلا بالتدريب فالكل في المجموعة كفريق و بجب أن يدرب على هذا الأساس. ولن يكون لمجموعة منظمة بعجلة نفس النتائج التي تحصل عليها مجموعة أصقلها المران والتدريب وعرف جميع ما بها من رتب بعضهم البعض و عملوا كلهم معاً .

الياب السادس الشون الادارية (1)

الفصل الثامن والثلاثون – عمومي

ازدادت أهمية الشئون الإدارية ازدياداً مطرداً بما استحدثه العلم من أساحة حربية . وفي الوتت الذي يستطيع فيه الإنسان البقاء زمناً من غير شيء يتعذر على الآلات مجاراته في ذلك . وهذه الحقيقة الواقعة أهميتها العظمي بالنسبة إلى المدرعات أكثر منها في أي سلاح آخر ، قان تقاتل القرات بغير ذخيرة أو وقود مهما سمت المهارة التكتيكية أو علت الصفات الحربية للجنود . ولتعقد وتعدد واختلاف واجبات القوات المدرعة وما لها من خفة في الحركة واتساع في دائرة العدل فان المخطط الإدارية السديدة شأنها في الألاى المدرع . ويساعد على تنفيذ هذه الحطط وضع تنظيم سديد للألاى ، ولانه من النادر أن يتدخض التدريب في السلم عن أية مسائل إدارية كاملة فقد روعي التفصيل في وصف التنظيم مسائل إدارية كاملة فقد روعي التفصيل في وصف التنظيم الإداري في الفصول الآتية :

الفصل التاسع والثلاثون – التنظيم

التنظيم الأساسى :

١ - روعى عند وضع التنظيم الأساسى للألاى المدرع تزويده

بروبات إدارية ممعدل تروب لكل أورطة مقاتلة وتروب لمركز الرئاسة . ويسمع هذا المعدل للألاى بالاستقلال إدارياً كما يسمح الأورط الفردية بالانصال عن الألاى . ويستند هذا الاستقلال الإدارى إلى قدرة الألاى على حدل كميات كافية من الوقود والزيوت والشحوم فى القول الإدارى كافية لقطع ٥٠ ميلا إضافية وحمل كميات من مختلف أنواع الدنيرة بالدبابات كافية لقتال يوم واحد . كما باحق بالألاى عنصر لصيانة المركبات وإصلاح مامها من أعطال صغيرة والإمناد بالعربات .

- ٢ قسم التنظيم الإدارى تسهيلا للقيادة والسيطرة إلى قولات . وتحتلف هذه القولات تبعاً للظروف والمطالب التكتيكية وتبعاً للأفكار والآراء الفردية أيضاً ، ولكما وضعت أساسياً كاهومين بعد . ويبن الملحق وج» بياناً تقريبياً للعربات التي عكن وجودها في القولات المختلفة ، وليس هذا التقسيم بالشيء الذي لا يتغير غير أن القواعد تبقي قليلا أو كثيراً كما هي .
- بوجد بالألاى المدرع ٤ قولات اللاث منها إدارى بحت والرابع به عنصر إدارى صغیر . والقاعدة التي نبني عليها هذه القولات هي : -
- (١) القول المقاتل ــ ويتركب من جميع الدبابات وعربات
 القتال المدرغة بالآلاى مضافاً إلى ذلك العناصر الإدارية

الآتيــة: -

- ١١ـ الضابط طبيب الألاى وعربانه المدرعة .
- ۲ الفنى بالألاى وعربات النجدة المدرعة .
 وعربات الميكانيكين .
- (ب) القول المس وهو قول إدارى صرف بحمل عادة مايصل إلى ٢٠/ من حاجيات القول المقاتل من وقود و ذخيرة وتكفى هذه النسبة لتغطية طلبات الألاى العاجلة بمجرد طلبها أثناء معركة اليوم.
- (ج) القول ا ب وهو أيضاً قول إدارى بحت محمل قرابة المحمد من حاجبات العربات المقاتلة من وقود و ذخيرة. وتضع هذه النسبة في متناول الألاى وضمن مسافة معتدلة منه ٥٠ / من وقوده و ذخيرته و تغطى مطالبه لقتال عادى يدوم يوماً كاملا بفرض توازن التحرك والقتال مما كما أن مهذا القول جماعة النجدة الحقيفة . (د) القول ب وهو قول إدارى به ما يصل إلى ٥٠ / من حاجبات الألاى من وقود و ذخيرة مضافاً إلى ذلك التعيينات والعفش والمحازن التي لا عتمل أن يطلها القول المقاتل في وقت إنذارى قصير .
- ٤ ــ هذه هى خلاصة التنظيم الإدارى وسيتناول البحث كل قول على حدة فى القصول القادمة عند معالجة الأعمال الإدارية التفصيلية . وتختلف نسب الأصناف الموجودة فى القولات تبعاً لنوع العملية وتبنى تبعاً لتقدير قائد الألاى لتلك العملية .

ومن الجلى أن محمل أثناء المطاردة نسبة أكثر من الوقود فى القول الأماى ، وعلى عكس ذلك يكون للذخيرةالأسبقية فى معركة القتال المتلاحم التي لاتجرى فيها غير تحركات صغيرة .

الفصل الأربعون – القيادة والسيطرة

- ١ _ يسيطر قائد الألاى بصفة مباشرة على القول المقاتل وعناصره الإدارية وكذلك على القول الم عن طريق قائده . ويقود القول الم عادة الملازم الموجود (الشئون الإدارية) في أورطة مركز الرئاسة ويساعده في أداء واجباته ضابط صف من كل أورطة مقاتلة .
- ٣ ـ يتولى قبادة القول ا عادة قائد ثانى أورطة الرئاسة وقد يعاونه باشجاويشية الأورط النسلات المسئول كل منهم عندئذ عن عربات أورطته . وقد يسيطر على القول ا إما قائد الألاى أو مركز رئاسة اللواء . وبتوقف ذلك توقفاً كلياً عنى الموقف التكتيكي والحطة الإدارية الأعلى . وكمرشد عام فانه عند ما يعمل الألاى المدرع في معاونة هجوم الممشاة مما يعنى استقلال تحركاته عن تحركات بقية اللواء المدرع يقوم قائد الألاى بالسيطرة مباشرة على القول ا لي جميع الأغراض بما في ذلك تحركات وانتخاب أماكنه . ومن جهة أخرى ، فانه إذا كانت العملية عملية مطاردة ومن جهة أخرى ، فانه إذا كانت العملية عملية مطاردة

يساهم فيها اللواء أو الفرقة كلها فعند لله يقوم مركز رئاسة اللواء بالاشراف على تحركات القول ال وانتخاب أماكنه .

- يقود القول ب قائد أورطة الرئاسة . وقد يعاونه ضابط إمداد وتموين الألاى وباشجاويش أورطة مركز الرئاسة وأمناء الأورط المسئول كل منهم عن مجموعة عربات وحدته.

يندر أن يوضع القول ب تحت السبطرة المباشرة لقائد الألاى فيا يتعلق بتحركه وانتخاب أوضاعه . ويقوم مركز رئاسة اللواء بذلك العمل إما مع القول ب للواء أو بتحرك كل قول كوحدة منفردة .

١ إصدار الأوامر - نخول القيادة الداخلية للقولات إلى قائد أورطة الرئاسة الذي يجب أن يعامل فى جميع الحالات معاملة قائد أورطة مقاتلة . ومع ذلك فان عليه تبعة إضافية باعتباره قائد قول الألاى وهى تلقيه الأوامر مباشرة من مركز رئاسة اللواء .

ومع كل فان للأوامر نفس التسلسل والنوع وتحتم نفس الضرورة بقاء جميع أعضاء القول على بينة بالموقف فيها يتعلق بالعمليات الجارية وكلما أمكن عملياً ، بجب دائماً حضور قائد كل قول في مجموعة أوامر الألاي .

الفصل الحادي والأربعون

الاستخدام التكتيكي للعناصر الإدارية للقول المقسماتل

١ - الشئون الطبية :

يتركب التنظيم الطبي مما يلي : _

- (۱) الضابط طبیب الألای فی عربةنصف جنزیرمدرعة ذات جهاز لاساکی وعامل لاساکی ونقالات وأدوات طبیســـة .
- (ب) ۳ عربات نصف جنزیر مدرعة مجهزة بالنقالات لجمع
 الحسائر .
- (ح) عربة 10 هـ بها مراسلة وأدوات طبية . (نقطة أسعاف السموحدة) .

ويتضح من التكوين السابق أن فى قدرة نقطة أسعاف الألاى تزويد كل أورطة مقاتلة بعربة مدرعة لجمع الحسائر . ويتوقف البت فى عدم مركزية عربات الأسعاف هذه على الظروف التكتيكية . ومن المعتاد أن تخصص عربة لكل أورطة مشتبكة فى القتال مع استبقاء العربات التى بالاحتياط أو مع الأورط الغير مشتبكة فى القتال . وعند التحرك بالطرقات تتحرك عادة عربة إسعاف خلف الأورطة القائدة وأخرى فى مؤخرة القول . ويتوقف أيضاً اختيار مكان نقطة الأسعاف نفسها على الظروف . وتتحرك عادة فى

العمليات المتحركة مع مركز رئاسة الألاى ، ومع ذلك فان من المعتاد عندما تصبح العمايات أكثر ثباتاً كما في معارك الفتح أو القتال المتلاحم أن ينتخب مكان نقطة أسعاف الوحدة مع القول ا

٢ ــ الإصلاح والنجدة :

يتناول هذا الفصل بالبحث أجزاء تنظيم الاستطلاع والنجدة الموجود في القول المقاتل بالألاى . وهي تتركب مما يلى : — (1) عربات ميكانيكيو الأورط النصف جنزيروبكل أورطة واحدة منها .

(ب) عربات النجدة المدرعة بالأورطة بمعدل وأحدة لكل
 أورطة مقاتلة فقط .

ومع أن هذه العربات قد أنشئت كهجزء من قوة الأورطة فانها تعمل هي وأطقمها عادة تحت إدارة وسيطرة ضابط في الألاى . وبعد هذا الضابط دائماً أبداً الضابط أركان الحرب لقائد الألاى وبعمل مستمداً سلطته منه فيا يتعلق بالأورط . ويختلف التنظيم الفعلي لعنصر الإصلاح والنجدة الأماى هذا تبعاً للموقف التكتيكي والتطبيق العملي المحلي الخلي بالألاى .

٣ - عنصر الإصلاح:

يتحرك الضابط الذي أنناء تجمع الألاى في سيارة استطلاعه ويتولى الإشراف على عنصر الميكانيكية (المركبات) بيما يشرف الجاويش الفي في عربة منفصلة على عمل النجدة . وتظل هذه الجاعات متجمعة أطول مدة ممكنة رمياً وراء الاقتصاد في المحهود وخاصة الرقابة اللاسلكية . وعندما تطاب إحدى الأو رط معاونة ميكانيكي العربات يرسل إليها الفريق الخاص بها للقيام بالعمل المطلوب . ومع ذلك فانه إذا تطاب الأمر القيام بمجهود ميكانيكي كبير في إحدى الأورط دون الأخرى فن الممكن عند أذ بهذا التكوين المركزي السيطرة تحويل فريق أورطة أخرى لتخفيف المبيء . ويرافق ميكانيكيو العربات أورطهم عندما يعمل الألاى على جبهة واسعة وبغير مركزيه من بداية العملية .

٤ - عنصر النجدة :

يعمل عنصر النجدة بنفس الأسلوب إلا أنه قد تنطلب نجدة دبابة واحدة في الطقس السيء أو في الأراضي التلية أكثر من عربة نجدة واحدة . وبجب في هذه الحالة استخدام نظام فريق الألاى في كافة الفاروف التكتيكية ويضع الضابط النفي نظاماً لأسبقية النجدة . يجب أن يوجه الالتفات إلى حيوية أهمية دقة المعلومات فيا يتعلق بنوع الأعطال ومدى التلف وأنواع وظروف النجدة وان تبلغ في دقة وضبط إلى الضابط الفني . فالمعلومات والأماكن الحاطئة تستنزف كثيراً من ساعات العمل لحذه الفرق الفنية التي كثيراً ماتصرف في البحث عن المركبة المعطلة وقتاً يفوق ما تصرفه في إصلاحها.

يختلف مكان جماعة الضابط الفنى تبعاً للموقف التكتيكى . ففي الواجبات المتحركة يتحركون عادة فى الأمام مع القول المفاتل خلف الأورطة الاحتياطية وفى الواجبات الأكثر استقراراً بكثر وجودهم مع القول المل ويتحرك الميكانيكيون أثناء التحركات بالطرقات مع الأورط وتتحرك مركبات النجدة خلف الدبابات . ومن الضرورى أن يتمتع قادة هذه المركبات محفة حركة فعلية وأن يتحركوا خاف المدرعات المركبات محفة حركة فعلية وأن يتحركوا خاف المدرعات حيى عكمهم الانتقال فى سرعة من مكان إلى آخر والقيام بعمليات استطلاعهم ووضع خطط الإصلاح والنجدة بعمليات المصرورى أن يزودوا بسواقى لاسلكى أكفاء فياناً للوام اتصالح لاسلكياً مع كل دبابات الألاى فى جميع الظروف .

و الدبابات إلى القيام بعملية عمليات إخلاء خسائر الأفراد أو الدبابات إلى القيام بعملية تكتيكية تحت النبران فعلى قائد الأورطة المنتص أن يتولى عندال تنظيم وترتيب المعاونة التكتيكية اللازمة للعملية . ويتضمن ذلك عادة حجب المنطقة بالدخان وفتح نيران مسكنة على مقاومات العدو المعروفة أو التي يشك في وجودها . ويجب مقابلة فريق التجدة وإرشاده للأمام إلى أحسن موقع بمكنه منه الاندفاع وأن تنسق توقيتات خطة الستر مع توقيتات الفريق . ويجب أن يستمر فتح النبران حتى يتمم الفريق نجدة المركبة المعطلة والاحتاء وراء سائر أمين .

الفصل الثاني والاربعون ــ القول ١,

١ - يحمل هذا القول الطلبات العاجلة الهتملة للألاى ولذلك بجب أن يكون قريباً منه . ولأنه يتركب من عربات أغلبها غير مدرع ومحملة كلها بالأنقال الشديدة الالتهاب والانفجار فان مسألة تحركه وانتخاب أماكنه ذات أهمية بالغة .

٢ ــ العمليات المتحركة :

يتحرك هذا القول أثناء قيام الألاى بعمليات متحركة بالوثبات خلف الألاى محيث يظل خارج مرمى أى معركة عاجلة قد يشتبك فيها الألاى ومحيث لايكون فى نفس الآونة بعيداً بعداً ينجم عنه أى تعطيل فيا قد يدعو الموقف إليه من استعواض عاجل. ويعنى ذلك من الوجهة العملية أن ينسق التول المتحركات تبعاً لتحركات مركز رئاسة الألاى. وبتقدم هذه الرئاسة وثبة أمامية محتل القول المحكاما الذى أخلته.

٣ - يجب انتخاب مكان القول الفي العمليات الأكثر ثباتاً بالقرب من طريق مواصلات أو مدق جبد في مكان يسهل توفر التمويه فيه وحفر خنادق الوقاية وفي موقف بهيء له أحسن ساتر أماى من نيران العدو سواء من الهاوتات أو المدفعة المدانية.

٤ ــ تختلف نسب المؤن المحملة في القول ا منعاً لنوع العملية

(۱) يجب انهازكل فرصة لملأ الدبابات وابقائها تمتلئة طوال قتال اليوم . ويمنى بقاءكل دبابة تمتلئة بالوقود والذخيرة في نهاية اليوم قلة في العمل ليلا وراخة أكثر للأطقم وفرصة أقل للخسائر .

(ب) بجرى الاستحواض على نطاق كبير لجميع الأسلحة عادة بعد الظلام مباشرة . وبعرف العدو ذلك تمام المعرفة ولذلك تتعرض الطرق والمدقات بصفة مستدرة للتدمير الجوى وكذلك الحال مع مناطق المبيت الأمامية ولذلك فانه بجب أن يقتنص قادة الأورط الفرص أثناء فترة بعد الظهر وأول المساء لملأ تروباتهم الاحتياطية ، وكذلك بالنسبة إلى قائد الألاى مع أورطته الاحتياطية ومركز رئاسته . وبجب إجراء هذه الطربقة المستمرة لجميع الأصناف فلا يقتصر الأمر على الوقود والذخيرة وحدهما بل بجب إحضار البطاريات الاحتياطية والماء إلى الأمام إلى القول المناطريات الاحتياطية والماء إلى الأمام إلى القول المناف في أول فترة بعد الظهر حتى يمكن وضعها هي أيضاً في الرنامج .

محرد تفریخ شحنة أحد اللوریات بجب استبداله فی القول الله بلوری ملآن من القول الله و بدالك یضمن دوام امتلاء

القول ام. وإذا اتبعت هذه القواعد فانه يبقى للألاى أقل عدد من مركبات الاستعواض على الطريق وينال أطقم الدبابات أوفر قسط من الراحة .

آ بعد القسم الأماى من سرية سلاح الإشارة جزءاً هاماً فى القول الله ويتركب ذلك القسم من الأربعة ميكانيكين اللاسلكين ععدل واحد لكل أورطة ـ الذين هم نفس أهمية ميكانيكى المركبات لأن الدبابة تتجرد من قيمتها الحربية إذا أصاب جهازها اللاسلكي أىعطل . ويتوم دولاء الميكانيكيون بالفحص والإصلاح العاجلين للأجهزة اللاسلكية أثناء القتال . وليتسنى لهم القيام بذلك الواجب بجب عليهم حمل أدواهم وأجهزة الاختبار والأجزاء الاحتياطية اللازمة وبجب أن تلقى مسألة حملهم العناية الكافية لما للمواصلات ولجب أن تلقى مسألة حملهم العناية الكافية لما للمواصلات فيا بعد كيفية الزود بالبطاريات والأجزاء الاحتياطية اللاسلكية الجددة من أهمية حيوية فى الألاى المدوع . وسيبحث فيا بعد كيفية الزود بالبطاريات والأجزاء الاحتياطية اللاسلكية فيا بعد كيفية الزود بالبطاريات والأجزاء الاحتياطية اللاسلكية والإلاى .

الفصل الثالث والاربعون ـــالقول ا

على مسافة وراء القول المقاتل . ومن المعتاد أن نجتل المنطقة التي سبق للقول الم إخسلاؤها . وهذه نقطة هامة نظراً لازدحام المركبات والقولات الذي يعقب عادة أى تقدم وخاصة إذا أجرى على جهة ضيقة . ولذلك بجب أن يوسل القول الم دائماً جهاءة استيلاء أمامية تتولى الاحتلال اللازم لمنطقة انفول الم إلى أن تصل القوة الرئيسية للقول . ونخضع القول الم لنفس القواعد التي يخضع لها القول الم من حيث انتخاب الأماكن وتحويهها .

٢ - وبالمثل تتوقف نسب الذخيرة والوقود المحملة في هذا القول على ما هو موجود في القول الله ولكنه مهما كانت هذه النسب فانه بجب الاحتفاظ في هذا القول ببقية ال ٥٠/ من حاجيات الألاي .

جاعة النجدة الحفيفة :

٣ _ ينتخب مكان جماعة النجدة الخفيفة عادة فى القول ا و وخاصة أثناء العمليات التى تتضمن تقدماً ، وعندند يمكن لتلك الجماعة بدء العمل جيداً فى الأمام ، وتتوفر لها فرصة معقولة للبقاء ثابتة أطول مدة بمكنة . والسلسلة العادية للإصلاح هى : تستقبل الدبابة وتوخذ إلى جماعة النجدة الخفيفة للإصلاح ، وقد يتحرك القول ا لى للأمام مخلفاً وراءه جماعة النجدة الخفيفة . ويغلب أن يتحرك القول ب إلى مكان القول إ . و فى الوقت الذي يتحرك فيه القول ب للأمام يكون إما قد تم الوقت الذي يتحرك فيه القول ب للأمام يكون إما قد تم الوقت الذي يتحرك فيه القول ب للأمام يكون إما قد تم

العمل أو تبين أنه عمل من اختصاص ورشة اللواء ، وعندئذ تسلمه جاعة النجدة الحفيفة إلى انقول الأماى الورشة الذي يكون قد تقدم للأمام مع القول ب للواء وبذلك يكون مكانه ملائماً له . وعندئذ تعاود جاعة النجدة الحفيفة تقدمها واثبة للأمام إلى القول ا . مرة أخرى .

لا مكن اتباع هذه الطريقة فى أية عمليات متحركة كالمطاردة .
 ويدخل الإصلاح والنجدة ضمن خطة اللواء أو الفرقة التى قد نتضمن تجميع (حشد) موارد معينة من جاعات النجدة الخفيفة .

وتشرك جاعة النجدة الحفيفة أيضاً في الحركة الأمامية لعملية الإمداد بالدبابات إذ ترسل كل هذه الدبابات الجديدة إلى جاعة النجدة الحفيفة لفحصها نهائياً قبل تقدمها للانضهام على الأورطة.

الإشارة :

لسرية الإشارة عنصر صغير بالقول الم ويشمل هذا العنصر جهاز الشحن الرئيسى للبطاريات ومركبة أخرى كعامل توزيع . وهنا تشحن كل البطاريات وترسل إلى الأمام للاستبدال معدل واحدة بدل واحدة . وقد يكون مهذا العنصر ميكانيكيو اللاسلكى إذا لم يكونوا في الأمام مع القول ال

٣ _ يوجد إلى جانب جاعة النجدة الخفيفة لوريات المحازن الفنية

للأورط الممتلئة بكل ما يلزم من كرستات الإصلاح الأولى الديابات والعربات . وتلازم هذه حماعة النجدة الحفيفة ولذلك فاما أن توجد بالقول الله أو القول ب تبعاً للموقف التكتيكي لجاعة النجدة الحفيفة .

الفصل الرابع والاربعون ــ القول ب

١ - تتضمن القولات السابقة المركبات اللازمة للإعاشة اليومية للألاى . ويوجد بالقول ب تلك الأقسام الإدارية للألاى التي لاحاجة إليها أثناء العمليات . وهذه تتضمن في عبارة عامة لوارى الطبخ والعفش والكانتين ولوارى الخزن المحملة بالبطاطين والمابوسات الاحتياطية .

ويوجد فخضلا عن ذلك ال ٥٠ / الباقية من لوريات الذخيرة والوقود بالألاى . وقد تكون هذه اللوريات دائبة الحركة والتنقل إما متجهة إلى الحلف إلى نقطة الذخيرة أو الوقود للواء أو عائدة مها : وفي فترات الهدوء في العمليات تكون النسب الكاملة موجودة فعلا في القول غير أن ما سبق وصفه هو ما عدث عادة .

٢ - توجد بقية سرية الإشارة المشتملة على الورش والخازن بالقول ب. وانتخاب مكان عنصر الإصلاح بسرية الألاى فى القول ب يضمن بقاء وجود الورشة فى أقرب مكان بالنسبة إلى تموين الاجزاء الاحتياطية . س إن أهم عمل للقول ب هو توطيد مطالب الألاى وجمع المؤن من توكيلات المؤن الخلفية . وضابط إمداد وتموين الألاى مسئول عن طلب المؤن اللازمة للألاى كما أن قائد القول مسئول عن توفير وسائل الحصول على هذه المؤن . وتأتى المؤن فى كيانها المطلوبة إلى الأمام بالجملة وإما أن تسلم إلى القول أو يتولى هو جمعها ومن ثم تقسم لتقابل المطالب التكتيكية للأورط . وعلى ذلك فالقول ب هو عثابة منزل الأخلاء لجميع مطالب الألاى والمركز المسيطر للحركة الأمامية والحلفية لهذه المؤن .

الباب السابع

المتكوم، الادارية -- ٢

الفصل الخامس والاربعون - الاستعواض

إن خير ما ينشده ألاى مدرع هو دوام امتلاء عربات حملته.
 ومع القيام بأكبر استعواض متقطع ممكن أثناء النهار من القول ا فلا بدوأن تدعو الحاجة إلى طاب مزيد من الاستعواض في نهاية اليوم . ولذلك تتبع الإجراءات الآتية : --

ترسل الأورطة بعد ظهر أليوم طلبانها التقريبية لاساكياً إلى مركز وئاسة الألاى . وترسلها هذه بدورها تنخلف إلى قائد القول الله ويستطيع أن يقرر قائد القول الله موقفه من مقابلة هذا الطلب لمعرفته الكاملة بموقف الأصناف فى كل من القول الله والقول الله وإذا كان لديه نقص فى صنف أو آخر من الأصناف فانه يطلب فى الحال موازنة ذلك النقص من القول ب . وعلى أبة حال فهو عظر القول ب كما يحتاجه من استعواض . ويبنى ضابط الإمدادات والحوين تبعا لهذا الرقم أساس مطالبه لاستعواض اليوم التالى من مركز رئاسة اللواء . ويصرف القولات عندتذ بقية ما بعد الظهر فى تنظم التحميل وتوزيع الأحمال المختلفة للأورطة .
 ع اقتصر الأمر حى الآن على ذكر الوقود والذحرة فقط المقاط الإمدادة ققط المقاط المناس حقال المناهد والذحرة ققط المناهد فقط المناهد والذحرة قاط المناهد على المناهد والذحرة ققط المناهد والذحرة فقط المناهد والمناهد والمناه

غير أن نفس هذه الإجراءات تنطبق على جميع الحاجيات التي تطلبها القولات المقاتلة سواء أكانت تعيينات أم ماء أو أجزاء مدافع احتياطية أو مهمات أو بطاريات أو أي نوع من الأصناف المتعددة التي يحملها الألاى .

قبل حاول الوقت المحدد للاستعواض – المتوقف على المسافة من الألاى – ترك عربات حمولة الأورط القول الم تحت قيادة باشجاويشية الأورط ويتولى قيادة الجميسيع قائد القول الم وتتقدم العربات متجهة إلى القول المحت تكل حمولتها من الحاجيات وتنطلق نحو القول المقاتل . وفي نفس الموقت الذي تترك قيه العربات القول الم تترك عربات الاستبدال للوقود والذخيرة القول ب لتتخذ مكانها في القول الم . وعند إتمام عملية الاستعواض تعود اللوريات القول الم .

عد الطريقة السابقة طريقة مرضية للاستعواض بين الغولات ونختلف الطابور الفعلى للاستعواض من اللورى إلى الدبابة تبعاً للموقف التكتيكي وعادات الألاى . ومهما كان نوع الطابور المتبع فيجب تطبيقه وعمله في سرعة وصمتوسكون . ولا يجب إجبار اللوارى المعرضة على البقاء في مناطق تكتسحها القنابل لحظة أطول مما هو ضرورى .

الفصل السادس والاربعون

الإصلاح والنجدة والإمداد بالمركبات والدبابات

- والنجدة . ولم يوضح بعد التفسيم التفصيلي للمساولية بين ميكانيكي العربات وجاعة النجدة الخفيفة .
- عب أن تتوثق عرى الصلة وأن يتم عل كل من هاتين الجاعتين الأخرى وأن لايسمسسح لأي مؤثرات باثارة سوء التفاهم بين الطرفين . ويتوفر هذا التماسك فى أحسن صوره بتوفر الاتصال الوئيق بنن الضابط الفني وقائد جماعة النجدة الخفينة . فيجب أن نجتمعا مماً مرة على الأقل كل يوم ليبحثا معاً برنامج النجدة والإصلاح . ويوضع برنامج الإصلاح نتيجة لهذه الاجتماعات كما تعرض أى مسائلِ تتصل بالسياسة العامة على قائد الألاى . والضابط الفنى مسئول أيضاً عن جميع سملات تحركات العربات وما يحلث لها من خسائر . ومن العادى أبان العمليات أن يكون الضابط الفني مسئولا عن جميع المركبات الموجودة أمام القول ا ميما فيها عربات ذلك النول ، وأن يكون قائد جاعة النجدة الحفيفة مسئولا عن جميع المركبات الموجودة وراء القول ا, ويتضمن ذلك أية دبابات قد تكون مارة مِينَ الْقُولَاتِ . وتتضمن هذه المسئولية الأخبرة تحركات

الدبابات أو المركبات المراد إصلاحها من قول إلى آخر أو من ألاى إلى ورشة اللواء . وتقع مسئولية إعداد أطقم هذه المركبات على عاتق قائد أورطة مركز الرئاسة باعتباره قائداً لذةول .

٣ --- يعمل ميكانيكو مركبات الوحدة الموجودون بالقولات تحت إدارة قائد جماعة النجدة الحفيفة. وبالمثل فإن أفراد جماعة النجدة الحفيفة الذين يرافةون ميكانيكي مركبات الوحدة من القول المقاتل يعملون تحت إدارة الضابط الذي .

وقائد جماعة النجدة الحفيفة مسئول عن جميع أعمال النجدة خلف القول أ . ويتولى ذلك العمل أثناء العمليات المتحركة إما بمركباته هو أو بطلب جماعة النجدة للواء . وقد تستخدم مركبات النجدة بالألاى فى العمليات الأكثر ثباتاً حيث لاتطول شقة الإصلاح للخلف كثيراً من جهة الوقت أو المسافة .

٤ ــ الإمداد بالدبابات:

محتفظ بعدد من الدبابات فى أورطة الإمداد الأمامية الواء المدرع. وتتوقف نسبة هذه الدبابات تبعاً للمرتب الموضوع. وتطلب هذه الدبابات عن طريق مركز رئاسة اللواء عند وقوع خسائر فى الدبابات. وبجب أن تصل الدبابة إلى القول ب وهى مهيأة القتال غير أنه يندر أن يتوفر ذلك والذلك ترمل مباشرة إلى جاءة انجدة الخفيفة التي تتولى جيئها.

ويقوم قائد القول بتدبير أفرادها وعند إتمام تهيئتها ترسل إلى الأمام للقول المقاتل .

الفصل السابع والاربعون ـــ الامداد بالرجال

١ - وبالمثل يحتفظ بالإمدادات الأولى من الأفراد في البداية في أورطة الإمداد الأمامية وترسل هذه الإمدادات عن طريق رئاسة اللواء تبعاً لطلبا إما مع الدباية بحجزء من طاقهها أو كأفراد . وفي هذه الحالة قد يكون أو لايكون قد سبق لحولاء الأفراد الخدمة بالألاى . وعلى أية حال فن الضرورى مرورهم بالقول وتزويدهم بالمهمات ثم وصوفيم في النهاية إلى القول المقاتل . ولكل أورطة أيضاً نسبة معينة من الأطقم الاحتياطية من الدبابات . وهولاء الأفراد هم الغيار العامل لأطنم الدبابات وعملون في التول ومحتفظ باشجاويش الأورطة بسجل بأماكن وجودهم حتى يمكن إرسالهم الأمام في الحال إلى القول المقاتل عجرد وقوع الحسائر .

الفصل الثامن والاربعون ـــ الطهى

سهلت صناعة التعيينات المعبأة المحفوظة من إجراءات الطهى بالألاى الملدع . تقوم كل مركبة على حدة فى القول المقاتل كله بطهى طعامها أثناء العمليات . وتصرف لكل مركبة تعيينات كافية لعدة أيام يترقف عددها على نوع التعيين المعبأ

المنصرف . كما تقوم المركبات الدائمة بالقول ا, بالطبخ بالمركبات غير أنه من المستحسن الاحتفاظ بنسبة من التعيينات بالجملة لتموين سواقى لوريات الذخيرة والوقود الذين لايتواجلون بصفة دائمة بالقول .

ويتناول أفراد القول إ والقول ب الطعام المطهى مركزياً فى لوريات المطبخ التى يوجد منها ٤ لوريات بالألاى تقسم أثناء العمليات بين القول إ والقول ب . وفى فترات الراحة أو فى الأوقات التى لاتتخللها العمليات يجرى الطهى المركزى للألاى كله لإمكان توزيع الطعام بسهولة أكثر بهذه الطريقة.

الفصل التاسع والاربعون ـــ المــــاء

تختلف أهية الماء كتموين تبعاً لمسرح الحرب وعلى أية حال يجب العناية بتنظيم التمرين بالمياة ومراقبته بدقة أثناء العمليات منعاً للأمراض. وتعمل عربات المياه عادة المألاى جملة بمعدل عربة للقول الم والعربتان الباقيتان للقول المقاتل والقول الم وتحل العربات بطبيعة الأمر محل بعضها البعض دائرياً من قول إلى قول يومياً وتكون العربتان الخصصتان للقول المقاتل جزءاً من عبوة الاستعواض المائى. هذا ويوجد بأورطة مركز الرئاسة مقطورة للمياه.

الفصل الخسون ـــ الشئون الصحية

لايمكن التقليل من أهمية الشنون الإدارية في الميدان وليس

بكاف وضع القواعد الحاصة بها بدون نبيئة وترفير وسائل القيام بها . إن الجنود التي حاربت في الميدان وعانت الكثير من الدباب هم أكثر الجنود إلماء خطورته . يجب أن يعرب بعض الجنود في كل أورطة على الاحتباطات المضادة للذباب والناموس على السواء . ومن جهة الناموس وما يسببه من ملاريا فان أخطر فترة هي النصف الساعة الأولى التي تعتب دخول الملجأ . ونجب توضيح وسيلة المكافحة جيداً في الأوامر المستديمة وأن يلاحظ كل الضباط تنفيذها . يجب أن تبن الأوامر المستديمة ضرورة استخدام الكوزيكات لدفن المواد البرازية وردمها وحفر الحذر الصخيحة مهما قصر وقت البقاء في الملجأ .

الفصل الحادى والخسون ـــ التقارير والرجع وعمل المكاتب

1 – تنظيم المكاتب :

يرافق مكتب الألاى القول ب. ويعمل هذا ألمكتب تحت إشراف قائد أورطة الرئاسة الذى يشرف على كل المكاتبات العادية اليومية ويوقع بالنيابة عن قائد الألاى أثناء العمليات. ومع ذلك بجب الرجوع إلى قائد الألاى في كل المسائل التي لها مساس بالسياسة. ولذلك فن المفيد أحياناً انشاء مكتب أماى مع مركز رئاسة فن المفيد أحياناً انشاء مكتب أماى مع مركز رئاسة الألاى يتركب من كاتب واحد وآلة كاتبة. ومهذه الكيفية

ممكن أن يعالج قائد الألاى جميع المسائل التي ليست مجرد عمل يومى عادة في المساء أثناء العمايات وتحرر المكاتبات اللازمة على الآلة الكاتبة وتوقع في نفس المكان بدون حاجة إلى إرساغا للخلف إلى القول لكتابتها على الآلة الكاتبة ثم إعادتها للتوقيع عليها . وهذا أمر هام بوجه خاص في المسائل المتعلقة بالتوصيات على المكافآت التي يجب إتمامها وتوقيعها وتأريخها بأسرع ما يستطاع عقب الحادثة التي تشير إليها هذه التوصيات .

- على الكثير من هذه الطريقة أنه قا. ألقى الكثير من التبعات على عاتق قائد أورطة الرئاسة . ولذلك بجب أن تكون له خبرة
 كبيرة في الألاى
- ٣ تبتى مكاتب الأورط عادة مع باشجاويشية الأورط بالقول الله وهناك توضع فى مكان مركزى لتكون على بينة تامة بقوة الأفراد وتوزيع الأورطة .
- ع بيتى كتاب الأمدادات والتموين فى القول ب مع ضابط الإمدادات والتموين كما يعمل معهم كتاب الضابط الذى ، ويوقع ضابط الإمدادات والتموين على أو امر الأخيرين أثناء غياب الضابط الذى يترتيب متبادل معه .
- ختلف التقارير واليوميات تبعاً للتشكيل المختص . وما يلى
 هو بعض المطالب العادية اليومية .
 - (١) راجعة يومية عن قوة الأفراد.

- (ب) يوميات الحسائر في الأفراد .
 - (ج) راجعة عن قوة العربات .
 - (د) يومية خسائر العربات .
 - (ه) استهلاك الوقود والذخائر .
 - (و) يومية قوة التعيينات .

وترسل الأرقام التى تبنى تبعاً لها هذه اليوميات بعد ظهر اليوم إلى الخلف باللاسلكى من القول المقاتل كجزء من طلبات الاستعواض .

الفصل الثاني والخسون ـ البوليس الحربي وتحديد الطرق

التشكيل مسئول عن تحديد المحور الأساسى للتقدم . وتبدأ مسئولية الألاى من اللحظة التي يفرق فيها خط وسط الألاى عن عور التشكيل . وفضلا عن ذلك فكل الوحدات والوحدات الفرعية مسئولة عن تحديد ملاجئهم والمداخل المودية إليها من المحور الرئيسي ويحصص عدد مناسب من العلامات المضيئة لاستخدامها ليلا .

- ٢ يقترح اتباع التنظيم التالى فى داخلية الألاى :
- ا بجب أن يحتفظ جميع ضباط الاتصال بالأورط بالعلامات ووضعها لتحديد مكان الأورط والخطوط المؤدية إلى خط وسط الألاى .
- (ب) يحتفظ ضابط مخابرات وضابط الاتصال بالعلامات
 ألحاصة عركز الرئاسة .

(ج) محتفظ القرل ام يعلامات كافية لتحديد الطرق المؤدية الى الأمام إلى مركز الرئاسة . والقول ام وشاويش البوليس مسئولان عن تحديد الطريق الموصل للأمام إلى القول ام وبالمثل فالقول ب مسئول عن الطريق المؤدى إلى الأمام إلى القول ام .

بوفر التحديد الصحيح الكانى الواضح الطرق والأماكن من الوقت والأنفس فى الحرب وبجب أن يلقى العناية الواجبة له فى التدرب .

الفصل الثالث والخسون - خاتمة

عولجت المسائل الإدارية الرئيسية في القصول السابقة وتتبع لريقة التموين العادية اليومية كل ما بقى بعد ذلك من مواضيع كالبريد ومؤن الكنتين . ولم تذكر بعض المسائل الأخرى المختلفة بالتفصيل لاختلافها تبعاً للغلروف والأحوال . ولما يمتاز به كل ميدان من طبيعة خاصة به أثر بين على التنظيم الإداري وطريقة العمل .

وتتطلب بعض أصناف المؤث المختلفة أهمية أكبر أو أقل ف ميادين معينة للحرب .

ونحتلف التحرك والاستخدام التكنيكي للفولات تبعاً لطبيعة الأرض .

ومع ذلك فان القواعد الأساسية نظل كما هي وبجب دراستها قبل أن يكون لأى وحدة ما ننشده من كفاءة في القتال .

الباب الثامن

المواصمات الداخلية

الفصل الرابع والخنسون ـــ عمومى

كفاءة المواصلات هي دم الحياة للألاى المدرع. وبغير الوسائل التي تمكن من إصدار الأوامر وتوصيل المعاومات في سرعة لايستطيع قائد ما السيطرة على مرؤوسيه . وقاد ذكر تنظيم الألاى للإشراف على هذه المواصلات في الباب النائي من هذا القسم ، ويرى هذا الباب إلى تبيان الاستخدامات التكتيكية للدواصلات والاختلافات التي قد تستخدم توصلا لجودة المواصلات ومداومها على ذلك مع توفر قيود الأمن والسلامة التي يجب فرضها على هذه المواصلات لمنع العدو والسلامة التي يجب فرضها على هذه المواصلات لمنع العدو والسلامة التي يجب فرضها على هذه المواصلات لمنع العدو

الفصل الخامس والخسون ـــ اللاسلكي

١ — اللاسلكى هو أهم ما يوضع تحت إمرة ألاى مدرع من وسائل المواصلات . وانتليفون اللاسلكى هو الوسيلة العادية لاستخدام الناسلكى . ومن اننادر أن يستخدم التلغراف اللاسلكى فى الألاى إلا فى محطة الوصلة الحلقية التى قد يطلب منها العمل على مسافات طويلة فى ظروف سيئة .

تتوقف جودة المواصلات اللاسلكية على اتباع أعلى مستوى من اصطلاحات التليفون الصحيحة والعمل على الأجهزة وصيانتها . ولا يتوفركل هذا يغير التدريب المتواصل للألاى. ويجب استغلال كل فرصة للإكتئر من عمل المشروعات اللاسلكية .

٢ - يين الملحق (ط) نظام الشبكة اللاسلكية لألاى مدرح يعمل على تردد واحد . ويعمل الألاى غالباً على مثله الشبكة اللاسلكية إذا عمل كوحدة واحدة كاملة . ومزايا هذا الأسلوب من التردد واضحة . ففى مقدرة كل فرد أن يظل دائماً على بينة بالموقف فى جميع الأوقات لاستطاعته سماع ما هوجار على كامل جهة الألاى . ويمكن للقادة التخاطب مع مرووسيم مباشرة . وأن يناقش المرووسون قادتهم إذا ساورهم شك . وعلاوة على ذلك ممكن للوحدات الفرعية الحاورة الاتصال مباشرة والتعاون إذا لزم الأمر . وإجالا فكل الأخبار تصل أولا بأول حتى آخر لحظة .

٣ – ومع ذلك فليس من المستحسن أن تكون كل الأجهزة بالألاى على شبكة واحدة دائماً. فقد يكون للأورط واجباتها الفردية الخاصة أو معاركها المستقلة التي تقوم بها ، وقد لايكون من المرغوب في هذه الحالات أن يسمع قادةالتروبات مباشرة أوامر قائد الألائ أو أن ينلتي قائد الألاى المعلومات والتقارير مباشرة من التروبات . ولذلك فقد تستخدم في والتقارير مباشرة من التروبات . ولذلك فقد تستخدم في

هذه الحالات شبكة الأوامر الملحق (ى). وتعد شبكات الأورط أمراً ضروريا على وجه الخصوص عندما يعاون الألاى لواء من المشاة . وفى مثل هذه الحالة قد يشترك فى المعركة أورطتان أو ثلاث فى وقت واحد وعلى جبهة واسعة وللملك تعافى النروبات انتى على الأجناب مشقة فى سماع بعضهم البعض . وأخيراً فقد تصبح ترددات الأورط ضرورية عند ازدحام الحواء بالمكالمات وخطورة الانتظار ترقباً لوجود فرصة التخاطب بالحواء . وينطبق هذا بوجه خاص فى حرب الدبابات ضد الدبابات وفى المطاردة لظهور خاص فى حرب الدبابات ضد الدبابات ولى المطاردة لظهور

- ٤ يجب توفر أعلى مستوى من الضبط والربط فى نظام اللاسلكى وطريقة استخدامه واستخدام الإصطلاحات لتستطيع أن تعمل شبكة الألاى كلها على تردد واحد بصورة فاجحة. وإذا توفر ذلك أصبح من السهل نسبياً العمل على شبكات الأورط ولذلك نجب أن يكرس كل جهد فى التدريب على نظام شبكة الألاى . ومراعاة النقط الآتية يزيل الازدحام من شبكة الألاى كما أن ذلك بعد جزءاً ضرورياً من ضبط وربط اللاسلكى :
- (١) يجب ما أمكن أن تصدر على الجهاز «ب» جميع التعليات الحاصة بالتحرك وأوامر النيران التي يصدرها قائد التروب إلى تروبه .

(ب) إذا رغب كل من القول الم والقول الم والقول ب في توصيل رسائل إلى القولات مرة كل ساعة مثلا فيجب أن تحول إلى تردد الآلاى الاحتياطي وتبلغ رسائلهم ثم تعود ثانية إلى التردد الأصلى . وهذا يمنع شغل الحواء وعرقلة الرسائل الحاصة بالعمليات إذا أرسلت رسائل إدارية مطولة . وتحد هذه الطريقة العادية للاتصال بين القول الم والقول ب لما قد تسببه المسافات من عرقلة القون ب للعناصر الأمامية للألاى .

م تذكر النواحى الفنية للاسلكى فى ذلك الباب لخروجها
 دعنه ويكفى القول بأنه من الضرورى أن يكون مستوى
 الإجراءات عالياً والتخاطب مختصراً ومقتضباً حتى يمكن
 الانتفاع من اللاسلكى انتفاعاً كاملا من الناحية التكتيكية ويجب الاقلال من مرور المواصلات إلى أقل حد مستطاع
 والامتناع عن النداءات الغير لازمة .

الفصل السادس والخسون ـــ الخط

يتضع من لمحة خاطفة أن استخدام الحط كوسيلة للمواصلات في الألاى المدرع أمر لامكان له . ومع ذلك فان الاستخدام السديد للخط من الناحية العملية بمكن أن يخفف من العبيء الملقى على كاهل عمال اللاسلكي والأجهزة والبطاريات إلى حدكبر . والحالات الرئيسية التي قد يستخدم فيها الحط هي :

(ا) في اللفاع .

(ب) في الملجأ .

فنى الدفاع يتوقف ذلك على طول الوقت المزمع قضاره في الموقع والوضع التكتيكي للألاى غير أنه جب ما أمكن أن يتصل مركز رئاسة الألاى انصالا خطياً. وقد يكون من الممكن أيضاً في بعض الحالات وضع بعض الترويات في الخط مع أورطهم . وفي الملجأ يجب أن يكون أهم و جب للأورط هو مد الحطوط إلى رئاسة الألاى بمجرد وصولم وأن يكون ذلك كفالبور . وليس الحط جزءاً من مهات الألاى المدرع وللماك خصصه له رئاسة اللواء المادرع إذا استدعى الأمر استخدامه .

الفصل السابع والخسون ــ ضباط الانصال

لايستخدم هوالاء الضباط عادة داخل الألاى المدرع حيث بعد الانصال الشخصي بين قائد الألاى ومرؤوسيه هو الأمر الأكثر اعتياداً . ومع ذلك فحيثًا يستدعى الأمر استخدام ضابط اتصال فانه بجب مراعاة النقط الآتية : _

بحب أن تكون الأوامر المعطاة له أو المعلومات عادة شفوية وأن يكون على بينة تامة بالموقف الخاضر والمستقبل للألاى وبأى عملية قد تحدث على أى من الجانبين أو فى أى مكان آخر . وضابط الاتصال هو الممثل أو المندوب الذى تخول أه ساهاة فاتده وندلك بجب أن ينهم ما بجول بذهنه وخاطره وأن يكون قادراً على ترجمها إلى رئيسه أو مرووسيه . العمل المراسلات الراكبون إذا استخلموا الرسائل الكتابية . وجب كتابة هذه الرسائل الكود فيا يتعلق باحداثيات الحرائط والمعلومات الحيوية عند العمل في أرض العدو . ولا يجب ثن عمال المراسلات الراكبون أي خرائط مؤشرة .

الفصل الثامن والخسون ــ الامن والكوديات

اأسب الرئيسي للاساكي دو بغير شك مقدرة العدو على النصنت كالشخص المزمع إرسال الرسالة إليه . وترغم هذه الخقيقة الألاى على اتخاذ احتياطات الأمن عند التكلم واستخدام الكوديات توصلا لذلك . ومع ذلك فان استخدام الكوديات يعطل المحادثات في ظرف قد يكون فيه الوقت هو آهم العوادل كلها ولكنه نجب استخدامها ما أمكن وإلى اللحظة الأخيرة .
 عكن لفرد يسىء التصرف أن يلحق الأضرار بالكود ولذلك نجب أن يكون التدريب عليه مسألة ما أميها القصوى أثناء فيرات التدريب ، مين بعد أمثلة عن الكوديات الضرورية فيرات التدريب ، مين بعد أمثلة عن الكوديات الضرورية في الألاى وتختلف الكوديات الفرورية إلى آخر تبعاً لما يقرره سلاح الإشارة .

٣ ــ الإصطلاحات الكودية :

تستخدم دائماً عند الإشارة إلى التشكيلات والوحدات

الفرعية ولا تستخدم بالاشتراك مع عنوان واضح أو نوع سلاح أو وحدة فرعية فلا يقال مثلا : مرت بى الآن عذريته من أورط محمود .

٤ -- كو ديات إحداثيات الحرائط :

يستخدم كود موحد في داخلية الألاى ويستخدم الكود المنزلق (السلايدكس) على الشبكة الخلفية إلى مركز رئاسة اللواء. ولا نجب إحالة كود احداثى خربطة إلى موقع جغرائى به قوة من العدو .

کود اسم الکان :

يكمل هذا الكود كود إحداثي الخريطة وهو يتضمن عدداً من أساء كودية تعطى لعدد من الهيئات على الخريطة .

٣ – تستخدم أنواع أخرى من الكود عادة لإرسال الرسائل الإدارية كطلبات الوقود والذخيرة . وتقرر هذه فى كود التشكيل الأعلى الذى يصدر إلى الألايات. وترسل التقارير الخاصة بيوميات الخسائر ورجع الدبابات دائماً فى شكل الكود المستخدم فى تلك الآونة .

: - - - - Y

بحب كفاعدة أن لاترسل أى رسائل قد ينتفع بها العدو . ولذلك بجب أن توجه أكبر عناية نيما يتعلق بأى رسالة قد تؤثر على الحوادث المستقبلة وأن يعطى الكود أكبر درجة من الأمن فى مثل هذه الحالة . ومن جهة أخرى فانه عندما يكو ن الألاى على اتصال وثيق بالعدو فان إرسال رسالة واضحة عن الحوادث الجارية الخاصة لايحتمل أن يكون ذا نهم كبر للعدو .

ان تقرير أتباع أى من الكود أو الرسالة الواضحة الصريحة يتوقف على الإدارك الشخصى وبجب أن تقع المسئولية على الضابط المختص . غير أن إدراك المسئولية بجبأن يكون : لانجب فقد أى أرواح نتيجة للجهل والإهمال .

كتروكى بببن المئعاديف الشسائعية الملحق ا خطالهمط -× الهددنــ لست له أهمية كتكية بدهومحمة سسيطرة لهاصفة ككليكية . وهي محل بستانك منه اللعندم چې آن پسهال تميزه على الأرض وي الليال بېچې ان يکون مربع على عطى عط اللعت م وفيبه السباثر والاختفاء ينوفرويه السارو وحده. پيچ ان يکون خسارج ماران العباد الميانشوه واز يکون قربا ما استکن منب خسط الابشداء ميحل التسشكيل بجب أن بثو فرهشها السبائر وااللخنفة وان بكون لع طريز اغزاب وعاج جاة

توزيع أفراد وعربات الألاى المدرع تبعآ للمرتب الكامل

وضع هذا التوزيع كمجرد دليل يستنبر به قواد الوحدات وقد مختلف في عدد الرتب والأفراد والعربات تبعاً للاعتبارات التكتيكية والإدارية . وتجهز جميع الدبابات وعربات الاستكشاف وسيارات الأستطلاع المدرعة ــ عدا العربات المعدة لأغراض خاصة ـــ وبعض عربات خط الحملة ب بجهاز نمرة ١٩ ، وتجهز الدبابات المتوسطة ودبابات المشاة فضلا عن ذلك بجهاز رقم ٣٨ لعربات القتال أو ما يحل محله .

مركز رئاسة الألاي

العـــــر بات الطـــاقم

عربة \$ × \$ خدامة عمومية القبلة سائق (أمباشي) . (مجهزة عقعد للضابط القائد) .

عربة ١٥ هندرويت نصف جنزير للأفراد .

٢ جهازنمرة ١٩ ضفط عالى .

١ -- دباية عامة (القيادة). انقـــاند . أركان حرب شادىشى.

سائق وسائق لاسلكي .

الطاقسسم

سائق ميكانيكي .

سانق لاسلكي .

٢ ـ دبابة عامة (القيادة) . قائد ثان .

عامل لاساكى وخطى .

﴿ أَلَاى إِشَارِةِ الْفَرِقَةِ ﴾ .

سائق ميكانيكي .

ملازم . جاويش .

سائق میکانیکی . مدفعي لاسلكي

سائق لاسلكي

ضابط مخابرات (ملازم) . أمباشى مساعدمدفعى (تخابرات)

سائق مېكانىكى .

مدفعي ميكانيكي . سائق لاسلكي.

جهاز نمرة ١٩ ضغط عالى باشجاويش .

جهاز نمرة ١٩ ضغط واطي . مساعد مدفعي (أمباشي) .

٣ ــ دبابة عامة (إدارة). ۲ جهاز نمرة ۱۹

 غ ــ دبابة عامة (إدارة). ٢ جهاز نمرة ١٩

أورطة الرئاسة _ مركز رئاسة الأورطة العرصة العصربات الطصلات الطصلات الطصلات ١ ـ عربة ٥ هندرویت ٤ ×٤ صاغ سائق .

۳ – عربة ۱۵ هندردونت ۲ × ۲ یوزباشی .
 جهاز رقم ۱۹ باشجاویش الأورطة .
 سانق لاسلكن

تروب الاستطلاع

۱۱ دبابة خفيفة (إدارة) يوزباشي
 ۲ جهاز بمرة ۱۹ سائق میکانیکی
 مدفعی لاسلکی
 سائق لاسلکی

۲ دبابة خفيفة (إداره) ملازم.
 ۲ جهاز نمرة ۱۹ سائق لاسلكي.
 مدفعي لاسلكي.

۳٫۳ ـ دبابات خفيفة . (لكل) شاويش . سالق مكانكي .

العــــر بات

العلـــاقم

(لكل)مساعدسائق (أومياشي)

مدفعي لاسلكي .

سائق لاسلكى .

٤ره ـ دبابات خفيفة .

مدفعيّ لاسِلكي .

مدفعی میکانیکی

ساثق لاساكى .

١ -- سيارة استطلاع . شاويش .

مدفع رشاش خنیف . مساعد سائق .

۲-۲ سیارة استطلاع (لکل) سائق لاساکی (اُومباشی) .

سائق .

شاويش .

تروب المواصلات الداخلية

۱ ــ سيارة استطلاع .

مجهزة بمدفع رشاش خفيف .

مدفع رشاش خميف . سائق لاسلكي . ۲,۰ سيارة استطلاع .

مدفع رشاش خفیف (اکل) سائق (أمباشی) ،

سائق لاسلكي .

۳ و ۶ و ۷،۲ و ۸ سیارة استطلاع . (لکل) سائق وسائق الاسلکی مدفع رشاش خفیف .

٩ ــ سيارة استطلاع . ضابط فني .

مدفع رشاش خفیف . سائق لاسلکی .

تروب الشئون الادارية

المسسسر بات ۱ _ موتوسیکل فیسردی . شاويش . (لكل)سائق موتوسيكل ٧ - ٢ مو توسيكالات ١ . شاويش إشارة . ٨ مو تو سيكل ار دى . ملازم . ۱_ عربة ه هندردويت؛ × ٤ أمباشي سائق . شاويش حملة . ۲ ـ عربة ٥ هندردويت ٤ × ٤ سائق (اکن) . . سائق . ٣٫٤_ عربة ٥هنار دويت؛×٤ . أسلة . ضابط إشارة (يوزباشي) و_ عربة ٥ هندردويت ٤×٤ سائق . صابط ا ت ۲ - عربه ٥ هندو دويت ٤ × ٤ سائق . شاويش ا ت الأورطة . ۱ ـ عربة ۱۵ هندردویت ؛×٤ نجار و برشامجی . خدمة عمو مية . آمين . سأئق . شاويش ات (في). ٢-عرية ١٥ هندر دويت ١٤×٤ شاويش مخزنجي (فني) . خ . ع مکتب نبی

العسسدر بات

الضسساقم ٢ أمين . سائق .

مراسلة طبيب الوحادة . تومارجي .

سائق .

عسكرى ميسساه. سائق .

ساثق حملةمتمر زعلىأعمال المياه

طبيب من القسم الطبي مر ضشاويش من القسم الطبي . مر اسدة .

سائق لاساكى (غيار).

سائق .

مراساية .

شاويش فني . ٣ ميكانيكيين للعربات .

سائق لاسلكي (غيسار)

تو فكجي مدافع . سائق .

٣- عربة دا هندر دويت ٤ X ٤ خ . ع ـ معدات طبية .

٤- عربة ١٥ هندردويت للمياه سعة ١٠٠ جالون .

۱ عربة ١٥ هندردوبت نصف جزير للأفراد . جهاز نمرة ١٩

« لجمع الحسائر » .

٤,٣,٢ ـ عربة ١٥ هنددرويث اكل سائق . نصف جنزير للأفراد . جهازنمرة١٩٠ . مدفع رشاش خفيف

« لجمع الحسائر » .

٥ ــ عربة ١٥ هندردويت نصف جزير للأفراد .

جهازنموة ۱۹ ورشاش برن.

العـــــر بات

٣ ــ عربة ١٥ هندردويت نصف جنز بر للأفراد .

نصفجتزیر تادمرات جهاز نمرهٔ ۱۹ورشاش برن . توفکجی آمباشی مخزنجی فنی

توفكجي مدفعي .

سائق .

شاويش الميس . طباخ (لميس الضباط) .

الطــــاقم

وكيل أومباشي تو فكجبي

توفسكمجي شاويش من سلاح الصيانة

٢ مراسلة . سائق .

۳ سائق میکانیکی ٤ مدفعی لاسلکی ۳ مدفعی میکانیکی

٣ سائق لاساكم.

سأثق

شاوپش ا تالألای . عزنجى

> سروجي. . سائق ،

1- لورى ٣ طن ٤×٤ خ. ع لمهمات وميس الضباط . مدفع رشاش خفیف .

۲_لوری۳طن٤×٤ خ عالافراد شاویش مدفع رشاش خفیف .

> ٣-لورى٣طن٤×٤خ.ع غزن ا ت

٤ - لورى ٣ طن ٤ × ٤ خ. ع مراسلة .

الطــــاقم العممر بات للوقود . ملغع رشاش خفیف سائق . اوری۳طن٤٪٤خ.ع الوقود . شاویش وسائق ٣-اورى٣ طن٤×٤خ. ع للوقود . مراسلة وسائق . ٧_لورى٣ طن٤×٤خ. عالىوقود . مراسلة . سائق . ۸ -- لوری ۳ طن ٤×٤ خ. ع مراسلة . للذخيرة (بيات). سانق . تومارجي للشئون الصحية . ٩-الورى٣ طن٤×٤ خ. ع للذخيرة. مدفع رشاشخفيف. سائق. . ١٠ لورى ٣ طن ٤ × ٤ خ . ع مخرنجى للذخيرة مدفع رشاش خفيف . سائق . مر اسلة 11 - لورى ٣ طن ٤ × ٤ خ. ع سائق . للذخرة (بيات) لكل سائق . ۱۲و۱۳ ـ لوری ۴طن٤×٤ خ. ع مراسلة . للذخىرة . طباخ شاویش . لوری ۳ طن ٤ × ٤ مطبخ . (بجر مقطورة حمولة إطن، ماء) طباخ و أمباشى . ۲ طباخ – جزار مدّفع رشاش خفیف . سائق . لورى٣طن (ورشة)طرزدا ١٠٠١ كهربائي .

العبير بات

ماكينة شحن بطاريات .

اوری۳ طن٤×٤ (مکتب)

مدفع رشاش خفیف .

مندوب بوستة (و. أمباشي)

الطساقم

۲ میکانیکی عربات .

سائق میکانیکی .

شاویش مکتب .

أمباشي كاتب .

٣ أمناء كتمة .

سانق .

شاویش ا تمیکانیکی . ۳ میکانیکی عربات.

> مخزنجي نبي . سائق .

۳ میکانیکنی عربات . أجزاء احتياطية للدبابات . مخزنجي فني .

نو فا کجی .

سائق .

۱_ لوری ۳طن ۲X۶ مخزن .

الأجزاء الاحتياطية .

۲ ــ لوری ۳ طن ۲×٤ مخزن .

عدد الميكانيكية .

الاورطة المدرعة

مركز رئاسة الأورطــــــة

الطـــــاقم انعسسر بات عربة ٥ هندر دويت ٤ × ٤ لقائد الأورطة. سائق. .

ملازم (ضابط اتصال) . سارة استطلاء . سائق لاساكي . جهاز نمرة ١٩

شاويش .

سائق لاساكم .

٢ جهاز عرة ٣٨ لإعادة الإذاعة)

مدفع رشاش خنمیف . القائد .

١ ـــ دبايةعامة (التعاون القريب) (إدارة)

۲ جهاز نمرة ۱۹

سائق میکانیکی . جهازترة ٨/١٨ (علىالظهر) مدفعي لاسلكي .

 ۲ دبایة عامة (للتعاون القریب) یوزباشی . (إدارة) .

۲ جهاز عرة ۱۹

جهاز نمر ۱۲۸/۱۸۶ على الظهر). مدفعي لاسلكي

١ ... دراية عامة (إدارة) . ۲ جهـــاز نمرة ۱۹

باشجاويش الأورطة . سانق میکانیکی .

سائق لأسلكي (أمباشي)

مدفعي ميكانيكي .

سائق مكانيكي.

مدفعي لاساكي . مدفعي ميكانيكي .

سائق لاسلكي. .

الطــــا م سائق میکانیکی . مدفعي لاساكي . مدفعي ميكانيكي . سائق لاسلكي .

> شاويش . سائق لاسلكى . سائق ميكانيكي .

۲ میکانیکی عربات ميكانيكي . شاويش ملحق من الصيانة . ميكانيكي دبابات ملحق من الصيانة. سائق مكانيكي.

المسسسم بأت

٢ ـ دباية عامة (إدارة) . يوزباشي . ٢ جهـــاز نحرة ١٩

عربة تجدة مدرعة .

ديابة دوزر (جرافة) .

تروب الشئون الادارية

عربة ١٥ هندردويت ٤×٤ خ. ع ِ طباخ ميس انضباط . ٤ مراسلة .

سائق .

سائق (متمرن على أعمال المياه)

شاويش ميكانيكي .

عربة ١٥ هندردويت ٤×٤ للمياه عسكري ميـــــاه . سعة ٢٠٠ جاأون .

لمهمات ميس الضباط.

١ - عربة ١٥ هناردويت

الطـــــاقم ۲ میکانیکی عربات . العـــــر بات نصف جنزير للأفراد . سائقلاساككى(أمباشى) سائق لاسلكى . توفكجى مدافع . عدد ميكانبكية الأورطة . حهـــاز نمرة ١٩ تومارجيمنتدب من القسيم ٧_ عربة ١٥ هندردويت الطبي (أمباشي) نصف جنزير للأفراد . ۲ مراسلة . . سائق . سائقلاساكى(أمباشى)} ٣ _ عررة ١٥ هندر دويت ۲ساثق میکائیکی (سائق لاساکی احتیاط ۲ مدفعی لاساکی مدفعی میکائیکی نصف جنزير للأفراد . مدفع رشاش خنمیف . سائق ١_أمين الأورطة « ا ت » ۱ _ لوری ۳ طن ٤ × ٤ خ. ع عفش ومكتب الأورطة . شاريش. ۲ کتبة . مخرشتي . سانق .

۲و۳ و ځلورۍ ۳طن ۶×؛ خ. ع

وقود

رشاش برن .

(لکل) میکانیکی

عربات .

سائق .

٧-- لورى ٣ طن ٤ × ٤ خ . ع مدفعى الاسلكي (غيار) .
 للذخيرة مجهز بمدفع وشاش خفيف. سائق .

۸ لوری ۳ طن ٤×٤ خ . ع مدفعی لاساکی (غیار) .
 اللخیرة .

۹_ لوری ۳ طن ٤×٤ خ . ع مدفعی میکانیکی (غیار) .
 للذخیرة (بیات) . عسکری شئون صحیة .
 سائق .

١٠ لورى ٣ طن ٤×٤خ . ع منفعى ميكانيكى (غيار) .
 اللذخيرة (بيات) . سائق .

مراساة .

الذخيرة (بيات) . سائق . ١٧– لورى٣طن ؛ × ؛ خ . ع مراسلة . للذخيرة . سائق .

11 ــ لورى ٣ طن ٤ × ٤ خ.

١٣ ــ نورى٣ طن٤ × ٤ خ . ع مدفعي لاسلكي(غيار) .
 اللخيرة .
 الدخيرة .
 المبائل المبائ

العسسسر بات

٣ طباخ .

سائق .

لورى ٣ طن ٤ × ؛ ورشةطرز كهربائي ــ سائق ميكانيكي .

ه ١١ ٣٠ (جهاز شحن بطاريات) ٣٠ ميكانيكي عربات سائق

لوری ۳ طن ٦ × ٤ نخزن مجهز مخزنجي فني .

٤ مكانكة عربات. ۲ توفاکجی .

سانق

بجر مقطور قورشةللخدمةالثقيلة . عَدد ميكانيكي العربات.

دا و الب

١ - دبابة عامة .

التروب

ملازم .

أمياشي سائق لاساكم .

مدفعي لاساكي .

مدفعي ميكانيكي . سائق میکانیکی .

(لكل) شاويش ـ سائق لاساكمي .

مدفعي لاسلكي . مدفعي ميكانيكي

سائق ميكانيكي .

سائق لاساكى . مدفعي لاساكمي .

۲ مدفعی میکانیکی سائق ميكانيكي .

٣ و ٣ – دبابة عامة .

٤ - ديابة عامة .

الأعداد التي يمكن وجودها من مختلف

القول ا	الفول القاتل (العربات الإدارية فقط)	المر بات
١ أتائد القول	شابط فني الألاى	سيارة استطلاع
 الأورط 	-	سيارة ه ه ٤٪٤
	٣ بالأورط الثلاث	عربة نجدة مدوعة
	 ٩ ــ شاويش في والصناع (٣عربة) والضابط العلبب وثلاثة لجمع الحسائر وضابط الاشارة 	عربة 🛊 جذير
-	-	عربة ١٥ ه خدمة عمومية
7.0		
	_	ه ۱ ه مياه
-	-	لوریماکینات ۳ طن طرز ۱ /۳۰
_	1	عربة ١٥ ه لاسلىكى
۽ ذخير،	-	لوری ۳ طن ذخیرة ووقود
۳ وقود		
_	_ `	لوری مطبخ
_	_	مخازن فنية
	_	جاءة النجدة الحفيفة (صيانة)
-	_	سرية الاشارة
4	-	عربة اسعاف ذات عجل تلعق من إدارة الحدمات الطبية

ملعوظة -- لم يبين من الاوريات ٣ طن إلا ماكان خاصا متما بالوقود والذخيرة يختلف تبعا لنوع كل عملية .

المركبات بقولات الألاى

ملاحظات	القول بِ ا	القول ام.
تمتر بافی سیازات الاستصالاع کمربات مقاتلة قد تکون سیارات القول ا به فی القول ا ب	٤ منهم سيارة قائد	٧، منهما سيارة قائد
تبعآ الهوقف التكتبك	القول و أ ت	القول)
فد تكون العربات لم جدّر المذكورة 4 الفول الم تبعاً للموقف التكليكي . وتوضع بقية العربات في جدّر بالألاى تبعالاً ستخداهها		
	۳ شابط المدادو تموین أورطة الرئاسسة والشئون الطبیة	٣ للأورط التلات
_	٠,	4
قد تندم إلى القول ا	_	؛ بالأورط الثلاث وأورطة الرئاسة
_	-	السيعارة القول ١ ۥ
يتوقف المدد بالقول ب على التحميل المتبرع	۲۱ ذخيرة	۸ دخيره
يختلف توزيع العربات بين القولات تبعا لكل عملية	• وأود	ه وقود
-	۲	
_	١ مركز الرئاسة	٣ للأورط
جاءة النجدة الحفيفة كاملة بلوريات الونش	-	ν .
_	٣ مخازن ورشة	١ حِيبِ أَضَا بِعَلَ الصَّفَ
		المسئول عن لورى الفحن ۳ مان
	-	. –

يبين هذا الجدول عربات خاصة ضرورية تبعا لنوزيمها العادى بالقولات غير أن تكوين القولات

HAND AND BUILD BUI فورد الرواد المناوق - 3 قورد الأوريط SY'8 48 C 600 HHH 600 arrange to the first of the theory DE A 끞

```
( والناحة بال خلط مولان المقيدة الشايروك) 日日日 رئاسة الإلاي
                 ння
     000 HHH 000
     මර්ථ එඑඑ එඑම
                  ###
 मनस्य मनसर्वे मनसर्वे मनसर्वे
त् प्राप्त क्षेत्रमात् क्षेत्रमात् क्षेत्रमात् क्षेत्रमात् क्षेत्रमात् क्षेत्रमात् क्षेत्रमात् क्षेत्रमात् क्ष
enng uning nung nung
nung nung nung nung
nun
```

الدلحق . ه

	The state of the s
المعنتاح	ц П
CANTR 2	(يسان) دخلا مرات التيادة التيادية 1 1 الناسة الإلاى
الم خواد الأوريد	нни
# 244.46 # # 24.46 # # 24.46 # # 24.46 # # 24.46 # # 24.46 # 2	000 4 4 4 000
ال داباتخنیفة	00000000
ا سایدانطع	E.
	###
.	аний васи изай ваей 🔎
äkh	
المالم المالية المالية	אוווא אווווא אוווא אווווא אוווא אווווא אוווא אווווא אוווא אווווא אוווא אווווא אוווא אווווא אוווווא אווווא אווווא אוווווא אוווווא אוווווא אוווווא אוווווו
الله الله الله الله الله الله الله الله	II H o

واسدة في الأما و

الدرعين. و

طُ<u>بُور</u> أورط متو<u>ات</u> الله

(مساح : الد عربات المباحة البادنة) 日日(مساح : الد عربات المباحة البادنة المباحة المباحة البادنة المباحة المباحدة المباحدة

	HHA	
000	ннн	000
000	666	000
F	H	1
HHH ·	HHH	日日日
ннн	ដ្ឋម	HHHH
HHHA	нннц	मिमम्
HHHA	मिसस	ជធជធ្
ارامت <u>ة</u> 1444 ل	日日日日 1 1 (1 dů s	日日日日 たいか
## # 6 **********	日日も	日日ウ

القسم الثـــاني

الاى السيارات المدرعة

الياب الأول

مقرم:

الفصل الأول – التنظيم الأساسي لألاى السيارات المدرعة

- ۱ اتفقت الآراء على إبجاد نوع واحد من ألاى السيارات المدرعة سواء أكان يعمل مع فيلق أو فرقة مدرعة ، وأن بجهز الألاى بنوعين أساسين من العربات هما السيارة المدرعة وسيارة الاستطلاع .
- تنظم جميع ألايات السيارات المدرعة كما يلى : مركز رئاسة الألاى ويشمل العربات والأفراد الذين يقومون بقيادة الألاى والسيطرة عليه وتوفير أسباب الوقاية لأنفسهم فى نفس الآونة .
 - (ب) أورطة رئاسة ــ تَركب مما يلي : ــ
 - ١_ مركز رئاسة الأورطة .
 - ۲_ تروب مواصلات داخلیة .
- ٣ تروب شئون إدارية عكنه القيام بكل الأعمال
 الرئاسة جملة : كما يعد عنصر القيادة والسيطرة
 - للشئون الإدارية للألاى كله .
 - ويلحق سها.ه الأورطة العناصر الآتية : –

 اسرية من سلاح الإشارة لإصلاح وصيانة الأجهزة اللاسلكية وللعمل على جهاز الوصلة الحالفية بمركز رئاسة الألاى .

٣- جاعة نجدة خفيفة من سلاح العسيانة لإصلاح ونجدة العربات .

(ح) أربع أورط مهاثلة في تشكيلها نتركب كل مها من : ١ مركز رئاسة الأورطة .

۲ - خس تروبات استطلاع .

٣- تروب معاونة - يركب أفراده فى عربات أفراد
 مدرعة يترجاون منها عند العمل .

٤ ــ تروب ثقيل به مدفعان محملان .

 هــ تروب شئون إدارية بمكنه إعاشة الأورطة إذا عملت مستقلة .

وعلى ذلك فالاى السيارات المدرعة قوامه ٢٠ داورية ضابط
 معدل داورية واحدة لكل تروب استطلاع . وينسق عمل
 الجميع في فريق من الداوريات عن طريق مركز رئاسة الأورطة
 والألاى .

الفصل الثاني ــ قواعد استخدام الألاي

بنى تصميم ألاى السيارات المدرعة للقيام بعمليات الاستطلاع.
 وكل ما يتبقى بعد ذلك من واجبات يوضع فى المرتبة الثانية

للاستطلاع . وبجب أن لايستخدم الألاى فى القيام بهذه الواجبات إلا إذا انعدمت الفرصة أو الضرورة لاستخدامه فى واجب الاستطلاع .

٢ - يتمتع ألاى السيارات المدرعة خفة حركة عالية ، وبمكنه أن يتحرك في صمت وسرعة عند قيامه بواجبه الاستطلاعي. ومع ذلك فهو مقيد في سيره على التحرك بالطرقات إلا إذا لاحمت طبيعة الأرض تحرك العربات ذات العجلات عبر الحلاء.

٣ ... وألاى السيارات المدرعة خنيف التسليح والذلك لا يمكنه شق طريقه للأمام بالقتال ضد ستارة مضادة للدبابات ولو أنه يجب أن يكون مهيأ فى بعض الأوقات للقتال كسباً للمعلومات ولا مجب أن يستخدم الألاى أمام القوات الأمامية إلا إذا انقصم الاتصال بالعدو أو إذا اختل نظامه تماماً ، لأنه إذا فعل ذلك فلا بد وأن تسد سياراته العاجزة عن التقدم الطرقات أمام القوات المتقدمة وراءها .

ألفصل الثالث ـــ واجبات الآلاي

١ مع وضع القواعد انسابقة فى الدهن يقوم الاى السيارات
 المدرعة عادة بالواجبات العادية الآتية : —

(١) الاستطلاع أمام القوات الأمامية :

وذلك قبل أن يتم الاتصال بالعدو أو عند فقد الاتصال

به. وهذا هو الواجب الأساسى للألاى بل وأهم واجباته قاطبة ..

(ب) مراقبة جنب معرض :

يجب أن يتمكن الألاى بما يستطيع تغطيته من مواجهة واسعة من أن ينذر القوة مبكراً عن أى تهديد للعدو . ولما له من خفة فى الحركة فانه يستطيع أثناء الاتسعاب تعطيل العدو تعظيلا كبيراً .

(ح) احتلال خط للمراقبة :

يكون ذلك بصفة عامة خلف مانع من الموانع كنهر أوخط ساتر ويوفر ذلك من استخدام المشاة في ذلك الواجب .

(د) المطاردة :

يستطيع أن يحلق الاستخدام الجرىء للسيارات المدرعة الاضطراب في صفوف عدو مضطرب بتدمير مواصلاته وخدمات تموينه .

(ه) القيام بمهمة أو غارة مستقلة

(و) مراقبة مرور تشكيل أكبر :

وهذا واجب ضرورى فى أية عملية كبيرة وخاصة فى عبور مانع أو عند التجمع قبيل المعركة . وهو واجب يلائم بصفة خاصة ألاى السيارات المدرعة لما يمتاز به من مواصلات لاساكية وخفة حركة . زز) واجبات الحراسة :

تحتاج القولات المعدومة الحاية والمهددة بغارات العدو في كثير من الأحوال إلى من يوفر لها أسباب الوقاية وألاى السيارات المدرعة ملائم جداً لهذا الواجب . تعد الواجبات السابقة واجبات عادية يقوم بها ألاى السيارات المدرعة في أى نوع من الأرض . وتنطلب كل هذه الواجبات مواصلات وخفة حركة بالغة الجودة . ولا يستازم أى منها الهجوم على موقع أو الدفاع عنه : فهذه واجبات حكما سبق القول له يجهز ولم يدرب ألاى السيارات المدرعة للقيام بها .

الفصل الرابع — القيادة والسيطرة

- ١ تخصص ألايات السيارات المدرء: للتشكيلات عادة بمعدل ألاى واحد لكل فرقة مدرعة . وبغض النظر عن تخصيص هذه الألايات فتكوينها كلها واحد لأن الأعمال التي يطلب من كل منها أداؤها واحدة .
- باصدار السيطرة على ألاى السيارات المدرعة عادة باصدار تعليات عامة . وتبرك كيفية اكمال هذه التعليات توصلا لادراك الغرض لتصرف قائد الألاى نفسه . ويجب أن يصدر هو بدوره تعليات أكثر من أوامر معينة لمرؤوسيه

٣ ـ تجرى التغييرات في الحطة الأصلية عادة باللاساكي ، وذلك
 يكون أسس قيادة الألاي والسيطرة عليه .

فركز رئاسة الألاى يعد بمثابة مركز التبليغ الذى يجمع ويعد ويرسل المعلومات التى يتلقاها من داورياته إلى مركز رئاسة الفيلق أو الفرقة . وبتتمة هذه المعلومات لتقارير الاستطلاع الأخرى كالتقارير الجوية مثلا يتكون الحيكل الذى يبنى عليه القائد الأعلى خططه بتطور العملية . ولذلك بجب أن تكون المعلومات مبكرة ودقيقة .

٤ - تتبع آلة السيطرة نفس النمط من القيادة الأعلى لحتى التروبات الفردية أو داوريات ألاى السيارات المدرعة . وتبسط هذه السيطرة باستخدام اصطلاحات ثابتة معينة يمكن بيانها على الحريطة وبذلك يتوفر التناسق والنظام والتمشى مع الحطة الأعلى فى كل الرئاسات وتقسم الحطة العليا لتناسب حجم وغرض القيادة المعينة سواء أكانت الألاى كله أم الأورطة أم تروب مفرد .

الباب الثانى

الاسنمدام النكنيكي الفصل الخامس — عمومي

١ - ذكرت بالفصل الثانث من الباب السابق خلاصة مجملة للواجبات العادية التي يكلف مها ألاى السيارات المدرعة . ويبحث هذا الباب كلا من واجب الاستطلاع الأساسي والواجبات الفرعية الأخرى في تفصيل أوفى .

۲ -- لاینتظر من ألای السیارات المدرعة تأدیة أكثر من واجب واحد رئیسی فی أی وقت من الأوقات . ومع ذلك فقد یکون القیام بواجب ثانوی أمر ضروری للقیام بواجب أساسی فقد یلزم مراقبة جنب من الأجناب مثلا أثناء القیام باستطلاع أمایی .

ولا ممكن للأورط المفردة إطلاقاً أداء أكثر من واجب معين في أي وقت من الأوقات .

الفصل السادس - الاستطلاع

١ ــ الغرض :

عِب . لكى يكون أى استطلاع كامل النجاح ، أن يتم به الحصول على أقصى تفصيلات من العلومات عن العلو على غير علم منه وأن تبلغ هذه المعلومات في دقة إلى التشكيل الأعلى بأقل تعطيل .

٢ - أنواع الاستطلاع :

أدى استخدام عبارات « الاستطلاع القريب « ود الاستطلاع المتوسط » في الماضي إلى سوء فهم كبير .

(1) فالاستطلاع القريب تلقى تبعته على كل وحدة مقاتلة . وهو مجانس مبدأ أن كل وحدة مسئولية عن توفير أساب الوقاية لنفسها .

ولذلك لايعد الاستطلاع القريب – اللهم إلا فيما يتعلق بالألاى نفسه – مسئولية تلقى على عاتق ألاى السيارات المدرعة فها يتعلق بتشكيله الذى يعمل معه .

(ب) وخرج الاستطلاع المتوسط عن دائرة عمل عناصر استطلاع جميع الوحدات المقاتلة . ولذلك فهو واجب ألاى المبارات وهو في فرق المشاة واجب ألاى الفرقة . و يمكن أن ينقسم الاستطلاع المتوسط بصفة عامة إلى نوعين :

استطلاع العدو بما في ذلك المعلومات السلبية ، واستطلاع الأرض بما في ذلك طبيعها وما يتخللها من موانع النخ .

٣ ــ استطلاع ألعدو :

تختلف عمليات الاستطلاع الى يطلب من ألاى السيارات المشرعة القيام مها فى مداها وعمقها .

(١) فالمواجهة التي يغطيها الألاي عند عمله مع فيلق قد

تكون مواجهة فرقتين بينها قد تقل هذه المواجهة عند عمله مع فرقة مدرعة بما يستر تقدم ألاى مدرع واحد فقط .

(ب) وتتوقف مسافة العسق أو المسافة التي يعمل علمها ألاى السيارات المدرعة أمام اللواء القائد على الظروف السائدة وعلى طبيعة الأرض ولأن عربات ألاى السيارات المدرعة كلها ذات عجلات فذلك بهيء له مدى أعظم وسرعة تقوق الوحدات الأخرى في أغلب أنواع الأراضى وعلى ذلك تحدد المسافة أساسياً تبعاً لمدى اللاسلكي .

لايجب بحال ما إغذال ما لتجنب الاتصال المادى بالعدو من مزايا ، وكلما أمكن الحصول على معلومات أكثر من الداوريات التى نظل محتفية عن أنظار العدو كلما كان ذلك وافياً للغرض .

ومع ذلك فغالباً ما تبين أول دلالة على مكان العدو بالتقاء الداورية القائدة بسدادة طربق ، ويضفى الدرع والتسليح على أطقم الداورية ما هم فى حاجة إليه من وقاية . وقد يثمر الاستخدام السريع لمدافع السيارات غير أن فرص القيام بهجوم مهياً باتت تتضاءل كل بوم عن سابقه لأن الملغع المضاد للدبابات قد أصبح سلاحاً عاماً فى جميع الجيوش . ومع ذلك فاذا اصطدمت الداوريات بقوات استطلاع معادية وقولات ضعيفة الوقاية فقد يلعب تدريع السيارات المدرعة وما يضاف إليه من المدافع المحملة فى التروبات التقيلة بالألاى دوراً هاماً فى ما ينشب من قتال .

ومع ذلك . فكثيراً ما يكون من خبر الوسائل الانسجاب قليلا عند أول انصال بالعدو والبقاء في مواقع للمراقبة وإرسال داوريات أخرى في نفس الآونة حول الجنب على مسالك يغلب أن لاتكون مبينة على الحريطة ، لأن مثل هذا الاقتراب الغبر مباشر يعد من خبر الطرق لإنعام النظر في موقع العدو وقد يتم بغير قتال . وبجب أن تستخدم الداوريات في عق حتى تتمكن من القيام يذلك العمل .

ولإدراك هذا العمق والفوز تبعاً لذلك بالمعلومات المطاوبة، فان من خير الأمور أن تعمل كل أورطة على جهة ضيقة، وأن يعمل الألاى بثلاث أورط في المواجهة إذا استدعت المواجهة التي يواد تغطيتها ذلك.

ومع ذلك فاذا أمكن تغطية المواجهة المطلوبة بأورطتين، أماميتين، فلا بجب التقاعس عن ذلك ففيه يتوفر للألاى احتياطى كبير الحجم به يدخر قوته للقيام بمهمة الداوريات القائدة في اليوم التالى.

إن الواجب العادى لألاى سيارات مدرعة يعمل على جمة فيلق هو استعادة الاتصال بعدو انسحب مسافة كبرة. ومع ذلك فن الممكن استخدامه أيضاً كقوة سانرة عند انسحاب قواتنا ، وبعد الألاى فى تلك الحالة عظنم القيمة بالنبليغ عن قوة واتجاه حركات العدو وتعطيل تقدمه .

٤ – استطلاع الأرض:

لاستطلاع الأرض أهميته الحيوية التي تعدل استطلاع العدو في نظر قائد التشكيل . فخطط القائد ترتكز على ما يعرفه عن طبيعة الأرض واحبالات اجتياز موانع معينة وحالة الكبارى وعوامل طوبوغرافية أخرى . وغالباً ما يتوقف استخدام القائد لدروعه ومهندسيه على المعلومات التفصيلية التي يتلقاها من داوريات السيارات المدرعة بهذا الخصوص . وعلى ذلك ينبغى أن تتمكن قادة التروبات من تصنيف الكبارى وتقدير حجم النغرات ووصف طبيعة التربة وطرق اقتراب الأنهار وتقدير مسائل أخرى للأرض والمواصلات عندما لايتيسر استخدام جاعة استطلاع من المهندسين .

المعلومات السابية : ...

لابحب التغاضي عن القيمة البالغة للمعاومات السابية .

الفصل السابع ـــ مراقبة جنب معرض

عد مراقبة جنب معرض وا جبأ فرعياً كثيراً ما يطلب قائد
 تشكيل ما قيام ألاى السيارات المدرعة به وتستطيع السيارات
 المدرعة العمل على مسافة كبرة إلى جنب القوة الأساسية

وبنين يتوفر لها إعطاء الإنذار المبكر عن تحركات العلو على الجنب . وعلى ذلك فن المحتم الموازنة فى الأمر بعناية بين البقاء على أبعد مسافة من القوة الأساسية لإعطائها أبكر ما يمكن من المعلومات وبين خطورة الانفصال الزائد ، وعلى أية حال يجب مناومة الاتعال الوثيق مع العناصر الأمامية للقوة الأساسية .

- بـ عند ملاءمة الأرض ووجود طرق موازية شور تقدم القوة الأساسية على الجنب المهدد فان من خير الوسائل الاقتصادية عادة استخدام حرس جنب متحرك للقيام بذلك الواجب. ومع ذلك فان من الضرورى في أغلب الأحوال وضع حراسة على جميع الطرق المؤدية إلى الحور الأساسي ، وذلك يستلزم استخدام عدد كبر من الداوريات .
- وعلى أية حال فانه بجب استخدام الداوريات في عمق حتى برم الحصول على خبر المعاومات بأسرع الوسائل.
 الفصل الثامن ـــ اتخاذ خط للم اقة
- السبق القول بأن ألاى السيارات المدرعة ليس مجهزآ لاحتلال حقى موقع مجهز ضد هجوم منظم. ومع ذلك ففى استطاعة الألاى بمعاونة قوة نيران إضافية احتلال خط مانع كنهر أو حلقة من المضايق ذات طول كاف ليكين القوات المقاتلة فى الخلف من إحتلال مواقعهم المهيأة. ومع أن هذا الواجب من واجبات المشاة أساسياً ومع ما يتضمنه من التضحية الفعلية من واجبات المشاة أساسياً ومع ما يتضمنه من التضحية الفعلية .

لخفة حركة السيارات المدرعة ، فان المقدرة على الاحتفاظ باحتياطى عال فى خفة حركته يساعد جزئياً فى تقليل القوات على الأرض واستخدام السيارات المدرعة فى هذا الواجب فيه ادخار كبر للمشاة .

٧ - من المهم عند استخدام انسيارات المدرعة فى هذا الواجب توفرالتفوق فى الداوريات وسيادة الأرض الحرام . وإرسال الماوريات الراجلة عبر المانع داخل مواقع العدو قد يمخل فى روعه أنه مواجه بقوة بالغة القوة والكبر عن الحقيقة نفسها. وتوفر التفوق فى الداوريات له تأثير معنوى عظم . فلا يد وأن تتأثر الروح المعنوية للقوات إذا قبعت خلف الأسلاك والألغام المضادة للدبابات .

- ٣ _ يمكن لألاى السيارات المدرعة في الأرض المفتوحة بفضل ما به من اعداد كثيرة من الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة أن يحتل جبة واسعة نباراً . ومع ذلك قان هذه المبزة تنعدم في الأرض الضيقة أو أثناء الليل .
- عدم من خير الأمور عادة في هذا الواجب مركزة البروبات الثقيلة بالألاى للحصول على أكبر نيران معاونة مؤارة .

الفصل التاسع ـــ المطاردة

٩ ــ قد یکون استخدام ألای السیارات المدرعة فی جروم واندفاع
 عند مطاردة عدو مفکك من أعظم العوامل لإدارك نصر

عاجل . فان الدق المستمر لأجناب عدو منسحب وقطع خطوط مواصلانه وإزعاج قولات تموينه يدخل فى صفوفه الإضطراب . وقد يغلب التكن من الاستيلاء على كوبرى سليم أعده العدو للنسف وذلك يساعد كثيراً على سرعة تقدم القوة الأساسية فيا بعد . غير أنه بجب احتلال الكوبرى عجرد الاستيلاء عليه مع استخدام الترويات النقيلة وترويات المعاونة بالألاى فى عزم .

- بنوفر أعظم النجاح إذا أمكن مداومة المطاردة بغير هوادة نهاراً وليلا . ولما بلقيه ذلك من إرهاق بالغ للقوات فمن الواجب استغلال كل فرصة لإعفائهم وإراحهم .
- ٣ تخلق المطاردة فرصاً لاتعد للمبادأة والتفنن من جانب قادة الأورط والتروبات بالألاى حيث تأتى الأعمال الفجائية بنتائج بالغة العظم لاتتوفر فى أية عملية حربية أخرى . بجب أن يندفع الألاى جيداً أثناء المطاردة وأن يحتفظ باتصاله بالعدو . وقد تواجه الأخطار استغلالا للنجاح ، والعامل الوحيد الذى يقيد من المدى الذى يذهب إليه الألاى وداورياته هو ضرورة الاحتفاظ بالاتصائ اللاسلكى فى كلى الرئاسات .

الفصل العاشر ــ المهام أو الغارات المستقلة

١ – العنوامل :

يتوقف نجاح ألاى السيارات المدرعة في ما يوكل إليه من

مهام أو غارات مستقلة بصفة أساسية على إدراكهالمفاجأة ووضع خطف علمه في عناية وقيادته في جروة وعزم . ووضع خطف علمه في عناية وقيادته في جروة وعزم . ولا تتوفر كثيراً الظروف التي يمكن استخدام الألاى فيها في هذا الواجب بنجح . بجب العناية في انتقاء اليقت والمكان الصحيحين ولا يمكن القيام بمثل هذه العملية عادة إلا في الصحراء أو الأرض المفتوحة التي لاتتقيد فيها الحركة كثيراً الصحراء أو الأرض المفتوحة التي لاتتقيد فيها الحركة كثيراً خارج المدقات ، وإذا كان من المزمع القيام بالغارة في مؤخرة مواقع العلو الأمامية فان ذلك بجرى عادة عندما يبدأ العدو السحاب عقب قتال عنيف مع قواتنا الأساسية .

٢ - المفاجأة :

تتوفر المفاجأة على خير الوجوه عادة ببدء العملية ليلا وباختيار خط اقتراب فجائى للتقدم . وللسرعة أهمية عظمى وقد تؤدى ــ إذا توافرت ــ فى أغلب الأحوال إلى بدء مقاومة العدو فى وقت متأخر لايعطيه أى فرصة للنجاح .

٣ ــ وضع الحطة :

بجب أن توضع الحطة فى عناية قبيل العملية ، ومن المؤكد أن يتمكن جميع القادة الأصاغر بدراسهم التفصيلية للخرائط والصور الجوية من اكتساب معرفة عملية للأرض . وبجب وضع الخطط لمواجهة كافة النتائج المحتملة . من المهم دراسة المسائل الإدارية فى عناية وأن يستخدم فقط أقل عدد من عربات التوين من الجو .

٤ القيادة

تلعب الجورئة والعزم في القيادة دوراً كبيراً في هذا الواجب . يجب النوحيب بالأخطار وغالباً ما تثبت الوسائل المشبعة بالجرؤة أنها هي خبر الوسائل .

ه ـ الانصال :

بالتعاون الوثيق مع القوات الموجودة بالمنطقة يكثر أن تتوفر الفرص للتسرب داخل دفاعات العدو . ويجب أن تدرس خصائص العدو في عناية .

الفصل الحادىعشر ـــ مراقبة المرور

١ - هذا واجب ثقيل ولكنه ضرورى جداً . وهو واجب غالباً ما يلقى بتبعته على كاهل ألاى سيارات مدرعة فى وقت لايكلف فيه بعمل آخر . وجودة المواصلات اللاسلكية بالألاى تؤهله لهذا الواجب الثانوى . وتعا المعرفة الأولية لمسائل التحرك والفهم والإدراك من الضرورات الأساسية فى هذا الواجب .

الفصل الثانى عشر ــ واجبات الحراسة

 ا حد يكلف الألاى فى بعض الحالات بواجب ثانوى هو وقاية مراكز الرئاسة الضعيفة الدرع وقولات التموين . وللقيام بذلك الواجب تتحرك الوحدات الفرعية للألاى بفواصل على طول القول غير أنه بجب نجنب الإفراط في التوزع . وبجب أن يعرف كل عضو في الحرس خطة واضحة بسيطة للعمل إذا ما هوجم القول . وبجب وضع طابور خاص فها يتعلق بوقاية القول أثناء الو قوف .

عديكون من الضرورى فى قول صغير تقسيم قوات الألاى .
 ويحدث ذلك عادة إذا لم تكن قد طهرت الأرض فيا بين
 القوات الأمامية ومنطقة الإعاشة من قوات العدو .

الباب الثالث

التنظيم التكتيكي لمركز رئاسة الالاي الفصل الثالث عشر ــ عمومي

۱ – بحثت فى الأبواب السابقة القواعد الأساسية والواجبات التكتيكية لألاى السيارات المدرعة . وقد بنى تصميم الاستخدام التكتيكى داخل الألاى لمقابلة الواجبات المتعددة المختلفة وخاصة واجب الاستطلاع . ويصف هذا الباب تنظيم مركز رئاسة الألاى بينا تعالج الأبواب التالية له تنظيم واستخدام الأورطة والتروب . أما التنظيم الإدارى للألاى كله فبين فى البابين السابع والنامن .

الفصل الرابع عشر ـــ التنظيم

- ١ ــ يوجد الأفراد الآتون عادة بمركز رئاسة ألاى السيارات المدرعة :
 - (١) قائد الآلاي .
 - (ب) قائد ثاني الألاي .
 - (ح) أركان حرب الألاى .
 - (د) ضابط المحابرات .
 - (ه) ضابط الإشارة .

- (و) الأركان حرب الفني .
- (ز) ضابط الوصلة الخانية .
- (ح) ضابط (ضباط) الاتصال.

وقد تختلف واجبات هؤلاء الضباط ووسائل نقلهم في كل ألاى عن الآخر غير أنه بمكن الاسترشاد بما يلي فقط : (١) يبسط قائد الآلاي قيادته على الشبكة الأمامية الرئيسية للسيطرة من سيارة مدرعة أو من عربة قيادة تبادلية . ويجب أن لايفقت كال ما اتصاله اللاسلكي بالألاي سواء أكان أم لم يكن بمركز رئاسته .

(ب،) بجب أن يكون قائد ثانى الآلاى طوافاً

متأهباً دائباً على إعفاء القائد من العمل من آن لآخر وكذلك للعمل على جهاز الوصلة الحلفية . ويركب عادة سارة مدرعة .

(ح) يكلف الأركان حرب بالإشراف على السيطرة الأمامية سواء من سيارة مدرعة أو عربة قيادة تبادلية . ويجب أن يكون دائماً في الصورة التكتيكية وأن يقوم في الوقت ذاته بواجباته المتعددة . وقد يعين له مساعد أركان حرب لمعاونته في عمله هذا وبذلك يتمكن الأركان حرب من ترك شبكة القيادة إبان العمليات مع بقاء استمرار العمل .

(د) ضابط المحابرات مسئول عن إعداد وتوزيع جميع

آخرانط والصور الجوية وعن كل مسائل المخابرات العادية كتنسين المعلومات عن العادي وعن تشكيل المعركة له وأوضاعه ومهماته. وبجب أن يكون دائم القرب من قائد الآلاى . وبجب أن يركب سيارة استطلاع إلا أنه كتاج إلى عربة لتقل كاتبه وخرائطه ومهمات المكتب. فابط الإشارة مسئول عن اللاساكي والمواصلات الخطية للألاي وعن الإشراف على شبكات الآلاي مراعاة للأمن . ولا يجب أن يطلب منه العمل بصفة مستدعة على الوصلة الخلفية أو أي جهاز آخر ، وأن ينتخب ضابط محصوص للعمل على جهاز الوصلة الخلفية ليتدكن ضابط الإشارة من زيارة الأورط باستمرار والإشراف على إجراءات الإشارة وصيانة أجهزة الألاي .

- (و) بحبأن يركب الأركان حرب الفي أو ضابط الإمدادات والتموين في سيارة استطلاع بمركز رئاسة الألاى حيث عكنه مداومة الانصال بكل مسائل الإصلاح والنجدة بالألاى . وعليه أن يزور مراراً أورطة الرئاسة التي تعمل سا هيئة مكتبه وجاعة النجدة الخفيفة الملحقة من سلاح الصيانة .
- ۲ س تمكن تقسيم مركز رئاسة الألاى إلى رئاسة تكنيكية ورئاسة أساسية كالم رغب قائد الألاى في ذلك

(۱) قد يتركب مركز الرثاسة التكتيكي من العربات التي بها
 الآنه ن :

١ قائد الألاى .

٢ ــ الوصلة الحلفة .

٣ ضابط الخابرات .

٤ ضابط الاتصال .

وسيارة استطلاع إضافية ليستخدمها قائد الألاى عند النزوم. وهذه الجاعة الصغيرة الخفيفة هي كل ما يلزم السيطرة عنى الألاى أثناء العمليات. والملك بمكنها التحرك للأمام جيداً ويسمح لها حجمها بالتحرك على عور أو خط وسط مزدحم بدون تدخل أو إعاقة لأى مرور آخرا.

(ب) يترك مركز الرئاسة الأساسى عادة على عدة أميال خلف مركز الرئاسة التكتيكي تحت قيادة قائد ثانى الألاى أو ضابط آخر ينتخب خصيصاً لذلك الغرض. ويجب أن يظل على اتصال دائم بمركز الرئاسة التكتبكي الذي يصدر إليه أوامر تجركاته نبعاً للموقف.

الفصل الخامس عشر ــ المخابرات

 لايمكن وضع خطة ناجحة أو إصدار أمر لأية عملية مالم ترتكز على معلومات وغابرات وثيقة . وإن يتوفر لأى ألاى سيارات ما يلزمه من سرعة أو مرونة فى القتال إلا إذا أدرك جميع أفراده على مختلف رتبهم إدراكاً تاماً الضرورة الحيوية لتوصيل المعلومات في سرعة ودقة . ولهذا فن الضرورى أن تنظم جماعة مخابرات الألاى تنظيما جيداً . وواجبات هذه الجماعة عديدة إلا أنه يمكن جمعها فيما يلى :

٢ ــ المخابرات السابقة للمعركة :

وتتضمن ما يلي :

- (1) إعداد الخرائط وتوزيعها إذا سمع الوقت وكذلك الصور الجوية .
- (ب) جمع جميع المعلومات الخاصة بالعدو وبتشكيله للمعركة
 وأوضاعه ومهمانه وعلامات الوحدة والملابس الخ
 - (<) أوضاع قواتنا وعملياتها المحتملة .
 - (د) وضع أوا مر الداوريات والتقارير .
- (ه) إعداد وإصدار كوديات إحداثيات الخرائط ووضع أساء وكوديات الأمن التكتيكية الأخرى .

٣ - مخابرات المعركة : وتنضمن : -

- استجواب مختصر لأى أسرى قد يدلون بمعلومات تساعد العمل العاجل للداوريات .
- (ب) النعرف على مهمات العدو وشارات وحداته والبيانات
 الأخرى

وضابط المخابرات مسئول عن وصول هذه المعلومات إلى قائد الألاى بأسرع ما يمكن وعن إرسال هذه المعلومات بعدئذ للأمام وللخلف وللأجتاب بأقل تعطيل . وعلى ضابط المخابرات التأكد من سرعة إرسال الأسرى إلى الحلف . كما أن من مسئوليته الشخصية إعداد خريطة المعركة لمركز رئاسة الألاى وصيانها وتمشيها أولا بأول مع مجريات الأمور فيا يتعلق بمعركة الفيلق أو الفرقة ، وذلك يستلزم غللباً زيارة مراكز الرئاسة هذه . وبجب أن ينتفع في هذا الواجب بضباط الاتصال إلى أقصى حد مستطاع .

٤ -- المخابرات التالية للمعركة :

وتتضمن : –

(١) عمل تقارير الأورط .

 (ب) جمع وإصدار خلاصة الخابرات عن جميع معلومات وحوادث اليوم .

(ح) تقدير خسائر العدو .

وضابط انخابرات مسئول كذلك عن توفير أسباب الأمن الحاصة بالوحدة .

للقيام بالواجبات السابقة ينكون من ضابط الاتصال وضابط
صف آخر يعاونه جاعة مخابرات كافية عركز رئاسة الألاى.
 وعلاوة على ذلك ، نجب أن تعن كل أورطة ضابطاً يتولى
 مسائل اعتابرات . ومن المحتمل أن يكون اختيار ضابط

الوصاة الخلفية للأورطة أو قائد النروب التقيل يعاونه ضابط صف من أوفق الاختيارات وأقدرها على اشراك واجب المخابرات مع واجباته الأخرى .

ويتكون من المجموعة السابقة كلها فريق مخابرات مرضى بالألاى . ويتم الحصول على أغاب مواد الخابرات من موارد الفيلق أو الفرقة ، غير أنه بجب على ضابط الخابرات أن يكون مشبعاً بروح الاستفسار الهجومية وأن خرج ليجد بنفسه أية معاومات متممة تكيلية وليثبت بنفسه أواصر اتصاله مع التشكيلات الأخرى . وبجب على قائد الألاى أن بجعله دائماً على بينة تامة بالموقف ، وبجب على قائد الألاى الذي الخابرات على اتصال دائم مع ضابط انصال الألاى الذي الحابرات على اتصال دائم مع ضابط انصال الألاى الذي التصال المحابومات التي يريدها أثناء عمل اتصاله العادى .

الفصل السادس عشر ـــ اللاسلكي

- ۱ اللاسلكى هو القلب النابض والنظام العصبى لجميع الوحدات المدرعة وخاصة ألاى السيارات المدرعة لانتشاره أثناء قيامه بواجب استطلاعه العادى. وقد خصص الباب السادس لبحث المواصلات اللاسلكية تفصيلياً غير أن البحث فى تنظيم الألاى عجم بحثه بصفة عامة .
- ٢ يعد ضابط الإشارة يعاونه شاويش الإشارة مسئولا
 عن تنظيم الحطة اللاساكية للألاى . وهو مسئول أيضاً عن

خصيص أماكن أفراد سرية سلاح الإشارة الملحقة بالألاى . ويعمل مثل هؤلاء الأفراد عادة على الوصلة الحلفية للألاى . وجب أن يعين ضابط بكل أورطة كضابط للوصلة الحلفية يعاونه ضابط حسف (يحدل أن يكون عامل الاسلكى قائد الأورطة) ويعهد إليه بمسئولية تنظيم اللاسلكى بالأورطة .

٣ _ وأجبات ضابط الإشارة إجمالا كما يلي : _

- (۱) التأكد من سمو مستوى الإجراءات والعمل على
 الأجهزة بالألاى ومن بقائها دائماً على هذا النحو.
- (ب) الثاكد من إصدار كافة النداءات الاصطلاحية والكود
 وفهم القوات لها قبل العمليات وأثناءها
- (ح) التأكد من نوليف جميع محطات اللاسلكي بالألاى
 وبقائها مؤلفة طوال العمايات .
 - (:) مراقبة جميع الشبكات من وجهة الأمن .
- (ه) تدریب جمیع الإمدادات من ۱۴ اللاساکی إلى
 المستوى المطاوب .
- عن الأهمية بمكان وجود ضابط الإشارة فى مكانه الصحيح وبجب أن لايستخدم فى العمل على شبكة الوصلة الحلفية حى يتيسر له القيام بواجباته فى الألاى على وجه صحيح، ولو أنه قد يعاون فى بعض الحالات بالعمل على هذه الوصلة . بجب أن يكون لديه عربة اللاسلكى الحاصة به حى يمكنه الإشراف شخصياً على جميع شبكات الألاى وتعدر عربة الإشراف شخصياً على جميع شبكات الألاى وتعدر عربة

الفيادة أنسب عربة له لأنها تمكنه من البقاء فى الصورة اللاسلكية كلها أمامية وخلفية ويتستع فى نفس الآونة باستقلال فى خفة الحركة . وقد يستخدم عند كبر المسافات وسوء الظروف كوسيط أماى أو جهاز توصيلي إذا استوجب الأمر ذلك .

الفصل السابع عشر ـــ إصدار الأوامر

- ۱ حستقع الأوامر فيا يتعلق بألاى السيارات المدرعة سـ نحت رووس ثلاثة : –
 - (۱) أوامر كتابية
- (ب) أوامر شفوية يصدرها القائد بنفسه في المكان أو ترسل
 مع ضابط اتصال
 - (ح) أوامر تعطى باللاسلكى .
- وبجب أن ترسل الأوامر الإنذارية ، علاوة على ذلك ، إلى جميع المختصين فى أول لحظة مبكرة ممكنة حتى تعطى القوات أقصى وقت للاستعداد والراحة .
- ٢ مهما كانت الطريقة المستخدمة فى إصدار الأوامر فان هذه الأوامر تتبع كلها صيغة واحدة . ويجب أن يكون سيب وضع هذه الصيغة واضحاً لجميع الرئب إلا أن الأمر يتطلب فى الواقع تنبيهم إلى أن هذه الصيغة ان هى إلا «مذكرة معاونة» للتأكد من أنه مهما كان تعب من يصدر

الأمر أو يتلقاه فان تسلسل الأمر يسهل على الذهن استساغته كنظام أو صيغة وبذلك لاتغفل أو تترك أى نقطة من النقط .

٣ من الضرورى عادة تنقين الضباط المرؤوسين قبل القيام بأية عملية حتى يكونوا جميعاً على بينة بما يجول فى ذهن روسائهم . ومن الواجب أن يكون الضباط المرؤوسون عند نهاية التلفين ، قد عرفوا كاملا الصورة والجزء الذى سيلعبونه فى العملية المقبلة وأن يكونوا قادرين على نقل هذه الصورة إلى جميع من هم تحت قيادتهم . وقد دل هوضع جميع الرتب فى الصورة ، على قيمته فى المعركة فى ظروف لاتعد ، لأنه يعطى كل فرد فرصة لاستخدام مبادأته عند سنوح الفرصة . ومع ذلك فانه يجب أن لايغفل جانب الأمن ، وأن لايجرى تلقين الرتب الأخرى إلا قبيل بدء العملية بوقت قصر .

عجموعة أوامر الألاى:

يجب أن يجتمع قائد الألاى بمجموعة أوامره – وخاصة قبل أى عملية أو مرحلة كبرى – بمجرد أن يقرر خطته النهائية , وقد يعقب ذلك إصدار أوامر كتابيسة (أو تعليات) غير أنه من الأكثر اعتياداً في ألاى السيارات المدرعة – حيث يقل الوقت في أغلب الأحيان – أن يصدو إلى مجموعة الأوامر والحرائط المؤشرة مع الملاحق اللازمة

المرفقة وأن يدون الخاضرون مذكرات عن النقط البارزة .

ونجب أن تتكون مجموعة الأوامر من : ـــ

- (١) قائد الألاي .
- (ب) قائد ثاني الألاي .
- (ح) أركان حرب الألاى .
 - (د) ضابط الخابرات.
 - (ه) ضابط الإشارة.
- (و) أركان حرب ننى الألاى .
 - (ز) ضابط الانصال.
- (ح) ضابط الإمدادات والتموين .
 - (ط) ضابط حملة الألاي .
 - (ى) قواد الأورط .
 - (ك) صول تعليم الألاى .

ويتكون من هذا العدد الوفير جاعة كبيرة العدد وقد لايسمح الموقف بوجودهم جميعاً . ويجب أن يقوم في هذه الحالة مندوب بعمل ذلك . ويلى ذلك اجماع قادة الأورط بمجموعات أوامرهم متبعين نفس القواعد وهكذا حتى نلقين الأفراد أنفسهم .

 وضحت فى البند السابق أكثر أنواع الأوامر نمطاً . وبمجرد بدء العملية تعطى جميع الأوامر عادة باللاسلكى أو بالاتصال الشخصى بن القواد . ومن الحيوى أن تصدر الأوامر اللاسلكية باقتضاب وانصباب على الموضوع . و بجب استخدام نفس التسلسل المتبع في جميع الأوامر . وأن تعمل وتكتب جميع إحداثيات الحرائط أو الاصطلاحات التي تعتاج إلى مراعاة ، قبل بدء إصدار الأوامر باللاساكي . والتدريب الدائم المستمر ضروري و بجب أن لا يسمح لنفسه أي ضابط في ألاى السيارات المدرعة بأي ضعف أو عجز في استخدام اللاسلكي أو التكلم على الحواء .

الباب الرابع

الننظیم النکنیکی الاگرملة الفصل الثامن عشر ـــ عمومی

- ۱ بالألاى أربع أورط مهائلة تتركب كل مها مما يلى : –
 ۱) مركز رئاسة الأورطة (بما فى ذلك عربات الشئون الإدارية للأورطة) .
 - (ب) خمس تروبات استطلاع .
 - (ح) تروب معاونة .
 - (د) تروب ثقیل .
- وقد بنى تنظيم كل أورطة ليعدها للعمل مستقلة عن الألاى
 لدد محدودة . ويقرر العامل الإدارى وحده أقصى مدة
 عكن أن تعمل فها الأورطة مستقلة .
- ۳ وعلى ذلك ، فالاستخدام الناجع الأورطة ، يتوقف إلى حد كبير على مستوى تدريبها وسدو روحها المعنوية وسرعة تفكير قائدها وقوة دفعه . وعليه أن يتأكد دائماً من أن كل فرد في أورطته مطلع تماماً على الحطة الكبرى إطلاعاً بمكنه من استخدام مبادأته في جميع الظروف ، إدراكاً للغرض من استخدام مبادأته في جميع الظروف ، إدراكاً للغرض

الأساسى ، وهذا التلقين الكامل الذي يزامله الدراسة الجيدة للخرائط والصور الجوية الخ من جميع المشتركين في العملية ، يسهل استخدام الأورطة ويزيد من آمال النجاح في ههمتها .

الفصل التاسع عشر ــ الواجبات في الأورطة

١ – قائد الأورطة

يسيطر قائد الأورطة شخصياً على عمليات الأورطة على شبكة قيادة الأورطة اللاسلكية .

٢ -- قائد ثانى الأورطة

يجب أن يكون قائد ثانى الأورطة طوافاً _ شأنه فى ذلك شأن قائد ثانى الألاى _ بأن يكون فى الصورة للعملية فى جميع الأوقات ومتأهباً لإعفاء قائد الأورطة من السيطرة عليها أو ضابط الوصلة الخلفية الذى يعمل للاتصال بمركز رئاسة الألاى أو أى رئاسة أخرى .ومن واجبه فى نفس الآونة أن يراقب الازمات الإدارية للموقف .

٣ – ضابط الوصلة الخلفية

يعين ضابط فى الأورطة كضابط وصلة خلفية ، وقد يشترك والحبه ذلك مع واجب ضابط إشارة الأورطة أو ضابط مخابرات الأورطة (إلا إذا قام قائد التروب الثقيل مهذا الواجب) . وهو مسئول فى تلك الحالة عن العناية بخريطة الموقف ومراعاة تمشها مع الموقف الراهن .

٤ _ ضابط حملة الأورطة

ضابط حملة الأورطة مسئول عادة عن عربات القول ا يُعاونه في ذلك أمين الأورطة وقد تدعو الضرورة في بعض الأوقات إلى استخدامه كضابط انتسال الأورطة .

ه ــ باشجاویش الأورطة

باشجاويش الأورطة مسئول عادة عن عربات القول أ التحرك هذه العربات عادة مع مركز رئاسة الأورطة) وعن وضع العربات وكفاية التوين وتعين الحراس . ونجب أن يكون باشجاويش الأورطة – بالاشتراك مع الضابط القائم بعمل ضابط مخابرات أو ضابط انصال الأورطة - مسئولا أيضاً عن وضع علامات الإرشاد الخاصة عركز رئاسة الأورطة .

الفصل العشرون ـــ انتخاب موقع رئاسة الأورطة

أن انتقاء موقع أى مركز رئاسة وبمعنى آخر تحركها لهو أمر له أحميته الحيوية . والحاجة إلى معاومات مبكرة من كل مصدر عن جميع نواحى العملية يزيد من أهمية ذلك الموضوع كثيراً في أورطة السيارات المدرعة . ومن المستحسن تحقيقاً لحده الغاية أن ينتخب موقع رئاسة الأورطة نجانب مركز رئاسة الألاى للواء القائد رئاسة الألاى للواء القائد (أو آخر مركز رئاسة بي الاضحاب) أو عند القيام بواجب حراسة الجنب مع مركز رئاسة التشكيل أو الوحدة المسئولة وراسة الجنب مع مركز رئاسة التشكيل أو الوحدة المسئولة

عن وقاية الجنب . وإذا لم تسمع مسافة اللاسلكي بذلك فيجب أن يلحق ضابط من الأورطة بهذه الرئاسات كضابط اتصال يعمل على شبكة قيادة الأورطة .

الفصل الحادى والعشرون ـــ استطلاع الاورطة فيالتقدم

- د يتضمن ذلك الواجب عادة إيجاد طرق مناسبة للغرض المعين
 من التشكيل الأعلى . ويتفق مع ذلك الواجب : —
 (1) تغطية مواجهة الأورطة .
 - (ب) استطلاع المحور الرئيسي للتقدم .
- (-) الاستيلاء على المضايق الموجودة في الطريق واحتلالها .
- ٢ ــ والقيام بهذه الواجبات والتأكد من الانتفاع العاجل بأية
 فتحة يعثر علمها في ستارة العدو يتبع ما يلي : ــ
- (1) بجب الاحتفاظ بتروب استطلاع أو أكثر كاحتياطي للأه رطة .
- (ب) إما أن محتفظ بتروب المعاونة كاملا كاحتياطى إضافي أو أن تخصص الجاعات لتروبات الاستطلاع . ومن مساوىء هذه الطريقة الأخيرة التقليل من القبض على زمام تروبات الاستطلاع .
- (ح) يجب أن تتحرك التروبات الثقيلة مع مركز رئاسة الأورطة وأن تكون متأهبة لمعاونة ثرويات الاستطلاع وتقليم المساعدة في احتلال المضايق.

٣ ــ إذا استمرت العمليات فيجب أن يبذل قائد الأورطة كل
 جهوده لإراحة تروبات الاستطلاع بالمناوبة .

الفصل الثانى والعشرون ــ مراقبة الأورطة لجنب معرض

١ _ نهاراً في الأرض المفتوحة

قد يعد حرس الجنب المتحرك من أحسن الطرق للقيام بهذا الواجب في هذه الظروف بشرط امكان المناورة عبر الخلاء.

٢ ــ نهاراً في الأرض الضيقة

قد يكون إنشاء سلسلة من نقط الملاحظة من أحسن الوسائل أو بحراسة الطرق إذا كانت الأرض مكشوفة . وقد يستازم الأمر في هذه الحالة الأخيرة تقسيم التروبات حتى يمكن الاحتفاظ باحتياطي في اليد لوضع أي قول للعدو تحت الملاحظة ــ وإذا لزم الأمر ـ تعطيله إذا مر خلال ستارة الجنب .

٣ ــ تروب المعاونة

قد يوزع هذا التروب على تروبات الاستطلاع لوضع الألغام وإزالة الأشجار وعمل الخفر وبوجه عام للمعاونة فى عرقلة حركة العدو .

٤ ـــ التروب الثقيل

بجب الاحتفاظ به فى مركز متوسط وإعداده لمعاونة تروبات الاستطلاع .

• _ ليلا

من الضرورى حراسة الطرق ليلا ولهذه الغاية يتحتم غالباً توزيع جماعات تروب المعاونة على تروبات الاستطلاع .

٣ ــ مركز رئاسة الأورطة

بجب أن ينتقى مكان هذه الرئاسة بعناية فى جميع الحالات للعمل باللاسلكى وأن تكون فى الأمام على انصال وثيق بالقوات المعاونة .

ولإدراك ذلك يجب أن يقوم قائد الأورطة باستطلاع شخصى الملأرض فى أول وقت مبكر ممكن لتنسيق أوضاع أورطته .

الفصل الثالث والعشرون – الاورطة في المطاردة

١ – قد يتم إدراك أقوى تأثير مدمر لروح العدو المعنوية بفتح النيران على قولات العدو من الجنب والمؤخرة . وتدرك هذه النتيجة بقيام التروبات بعمليات التطويق السريعــة واستخدام قائد الأورطة لقواته الاحتياطية في سرعة .

الفصل الرابع والعشرون - الاورط في المهام أوالغارات المستقلة

١ – بينت العوامل الأساسية لذلك الموضوع فى الباب الثانى . ومن الحيوى أن تضع الأورط خططها فى عناية وأن تجرى عملية التلقين تفصيلياً مع توفر الأمن وأن تتحلى القيادة بالجرواة و تنفذ العملية فى شجاعة .

الفصل الخامس والعشرون – الاورطة في مراقبة المرور

١ -- وذلك تم عثه كذلك فى الباب الثانى ولا تؤثر أية مسائل إضافية على هذه العملية عندما تقوم بها أورطة سيارات . والمسألة كلها مسألة مواصلات جيده وتدريب على اللاسلكى ويجب أن ينتخب موضع مركز رئاسة الأورطة بجانب رئاسة مراقبة المرور .

الفصل السادس والعشرون - الاورطة في واجبات الحراسة

١ – في الأرض المفتوحة

قد تقوم تروبات الاستطلاع بهذا الواجب بالعمل بعيداً في الأمام وعلى أجناب القول الذي تتولى وقايته . وبجب أن يحتفظ قائد الأورطة ، باحتياطي مناسب لمواجهـــة لمريدات العدو .

٢ – في الأرض الضيقة

ذلك من أعقد المواجبات التي قد تكلف جا الأورطة . وإذا طال حجم القول الذي نتولى وقايته الأورطة فيجب أن تنتشر التروبات على طول القول للوقاية العاجلة بالنيران وليمكن السيطرة على القول وإبقائه في الصورة وهو لا مملك عادة غير مواصلات لاسلكية قليلة .

الفصل السابع والعشرون طابور الأورطة فى الملجأ الأمامى والحلفي

- ١ من الضرورى إنشاء ملجأ ضيق فى أرض العدو . ويجب أنلا بجرى احتلال المكان المنتخب قبل الظلام وأن يكون على بعد طيب من الساتر وأن يفض قبل أى ضوء تجنباً لاكتساحه من الجو . ويجب الدأب على المران على التحرك داخل الملجأ والحروج منه أثناء التدريب .
- إذا أنشأت الأورطة ملجأها في قرية ما فيجب تغطية جميع طرق الافتراب بقوات حراسة .

الفصل الثامن والعشرون - الشئون الادارية في الاورطة

- ١ ــ يبين البابان السابع والثامن كافة النواحى الإدارية بألاى السيارات المدرعــــة . وهى تنطبق نفس الشيء على الأورطة . وبوضع الخطط والتنظيم فى عناية لابجب أن يعيق الأورطة أى نقص إدارى .
- ح. بجب أن يكون قائد ثانى الأورطة مسئولا عادة عن مراقبة موقف التموين فى أورطته . وأن يتصل اتصالا وثيقا مع ضابط حملة الأورطة والأمين .
- تجمع العربات الإدارية للأورطة عادة مع القول ا, والقول ا, والقول ا
 والقول ب .
- (١) يعين مكان القول الم عادة مع مركز رئاسة الأورطة

ويتركب من لوريات الوقود والذخيرة والتعيين وعربة شحن البطاريات وعربة الصناع والأسعاف وسيارة لقائد الأورطة . وقد يكون من المستحسن تنظيم لوريات أحمال مختلطة وأن يضاعف كل لورى لتسهيل دورة الاستعواض . ولكنه يجب أن يتضمن ذلك القول في جميع الحالات وقوداً احتياطيا لمسافة ٥٠ ميلا. (ب) بجب أن يستدعى القول الم للتقدم للأمام في أول لحظة مبكرة ممكنة بعد الظهر حتى تتم إعادة الملأ بأقل تعطيل ويتوفر بذلك أقصى قسط من الراحة لأطقم تروبات الاستطلاع .

- (ح) واجب التمول ب هو استعواض القول الله .
 يتركب من عربات مخصصة لهذا الغرض .
- التفكير انسابق في طلب الحاجيات والمواصلات اللاسلكية الجيدة والتقدير والتبليغ الدقيق عن نقط المقابلة ووضع لوح الإرشاد الواضحة ، كل هذه عوامل ضرورية لضهان الاستعواض السريع .

الباب الخامس

تنظيم وتكنيكات التروب

الفصل الناسع والعشرون ــ نروب الاستطلاع

۱ — تتضمن كل أورطة خمس تروبات استطلاع يتركب كل منها من سينرتين مدرعتين وسيارتى استطلاع فى قدرتها التحرك فى سرعة وسكون وإنتاج كية فاثقة من النبر ان . وقد جهزت كل سيارة باللاسلكى . ويتولى قيادة كل تروب ضابط برتبة الملازم .

وعلى ذلك فتروب الاستطلاع تنظيم محكم سريع الحركة عالى التنظيم وعبارة عن داورية ضابط خفيفة الدوع قادرة على النيام بأى قتال عنيف إذا دعى الأمر .

الفصل الثلاثون – تشكيلات تروب الاستطلاع

١ - لا يجب بأية حالة أن يكون التشكيل الذى يتخذه تروب الاستطلاع والطريقة التى يتحرك بها موصوفاً بالجمود بل يجب أن يتمشى ذلك مع مطالب الأرض والموقف ومستوى تدريب أطقم السيارات. وقد أعطيت الأمثلة الآتية بعد كمرشد يعمل على هديه. والقاعدة الإساسية هي أنه بجب أن تكون كل سيارة في التروب قادرة في جميع الأوقات على معاوزة السيارة التالية لها - والعكس بالعكس.

٢ ــ الأرض الضيتة

أغلب التشكيلات العادية هي: --

(١) سيارة استطلاع أمامية .

السيارة المدرعة لقائد التروب .

السيارة المنبرعة لشاويش النروب .

سيارة الاستطلاع الثانية .

ويمتاز هذا الوضع في الأرض العادية بصفرالسيارة الأمامية وسلاسة قيادتها كما أنه يكفل وجود قائد التروّب في مكان مناسب لروّية ما يحدث وللسيطرة على العمليات وإبقاء السيارتين الأخيرتين في موضع جيد لنتفرق ومحاولة إيجاد طريق حول أية مقاومة قد يصطدم بها التروب في الأمام .

(ب) سيارة استطلاع قائدة .

سيارة الاستطلاع الثانية (محتمل أن يكون ما قائد التروب) سيارة مدرعة .

السيارة المدرعة لشاويش التروب .

وبمتاز هذا التشكيل بصغر السيارتين القائدتين وسلاسة قيادتهما ووضع السيارتين المدرعتين في صورة تجعلهما أقل عرضة للوقوع تحت نيران مفاجئة مضادة للدبايات . ومساوىء هذا التشكيل هو عدم توفر المعاونة العاجلة لسيارة الاستطلاع القائدة من السلاح الأساسي للسيارة المدرعة .

٣ – الأرض النصف ضيقة

عند التقدم في الأراضي المكشوفة المنزرعة وعندما يكون المعدو قوياً في أسلحته المضادة للدبابات، فن المستحسن استخدام سيارات الاستطلاع فقط للاستطلاع لأن هذه السيارات يمكنها الاختفاء اختفاءاً تاماً تقريباً مستعينة بالمحاصيل بيها أن ظهور أي برج قد يجذب إليه موان العدو.

الأرض المكشوفة

- (١) رأس السهم .
- (ب) تشكيل شكل « ۷ » .
- (ح) قول لعبور المضايق .

الفصل الحادى والثلاثون ــ واجبات تروب الاستطلاع

١ ... الاستطلاع

هو الواجب الأساسى للتروب بل وأهم الواجبات التي توكل إليه على الإطلاق . نجب أن يكون الهدف هو الرؤية مع الاختفاء عن أعن العدو وذلك ينضدن : --

(1) أنتقاء قائد التروب وقائد السيارة القائدة انتقاء آلياً .

لمواقع الملاحظة الجيدة .

- (ب) القدرة على الوصول إلى هذه المواقع خفية عن أعين العدو .
- (ح) قيام التروب عند وجوده في موقع من الرواقع بتدويه
 جيداً من الأرض والجو .

يتم اختراق الستارة المعادية عادة قبل أن بسنطيع التروب جمع المعلومات اللازمة . وقد يدرك التروب ذلك بالاقتراب في سرعة وصمت والتسرب خلال نقط العدو الحارجية قبل أن يتوفر لها الوقت لفتح النيران ، أو بمحاولة وخز العدو بلا انقطاع حول نقطه الحارجية حتى يتم العثور على طريق واضح خلال ستارة العدو .

٢ ــ مراقبة أحد الأجناب

ذلك واجب عادى بماثل الاستطلاع الوقائى . وقد بجرى نهاراً متوقفاً ذلك على نوع الأرض : ـــ

- (١) باستخدام نقطة ملاحظة جيدة .
- (ب) محراسة طربق أو مضيق أو أى طريق القراب محتمل للعدو .
- (ح) فى الأرض المنبطة بتحرك داورية بعيداً إلى جنب المحور الأساسى للتقدم .

ويمكن للتروب القيام بذلك الواجب ليلا بالوقوف على طريق أو مدق . ومن النادر استخدام تروب استطلاع فى ذلك الواجب .

٣ ــ تعطيل تقدم العدو

سواء أجرى ذلك بالقيام بأعمال مؤخرة أو بانشاء ستارة استطلاع أمام مواقع ثابتة فالقاعدة هى فتح نيران على العدو المتقدم من مواقع أحسن انتقاؤها . ويجب أن يتوفر في هذه الموامل الآثية : --

- (۱) أن تسمح يفتح أقصى قدر من قوة نيران التروب على أبعد مرمى مؤثر .
 - (ب) أن تكون مختفية تماماً من انجاه العدو .
- (ح) أن يكون لها طريق انسحاب مستور على الأقل يمكن
 للتروب التراجع منه إلى الموقع الثانى ومعاودة العملية .
- (د) أن يكون لها موقع تبادلى ليتمكن التروب من تعطيل
 العدو إلى أقصى حد فى كل موقع .
- (ه) أن تتوفر لها الوقاية بالألغام التي يجب أن تغطى بدورها بالنبران .

وإذا كان الانسحاب بالغ السرعة لايسمح لقائد تروب الاستطلاع مقدماً باستطلاع مواقع تروبات منفصلة . فقد يتراجع التروب بحركة قفز الضفدعة في جزئين يقو م أحدهما بستر عملية انتخاب الآخر لموقع جديد .

الاستيلاء على هنف والاحتفاظ به

يحتمل كشرأ إجراء هذا الواجب عند إتمام مهمة استطلاع ما

ولو أنه قد يعطى كواجب أساسى خاص لتروب يعدل عادة بمساعدة جزء من تروب المعاونة . ومن الطبيعى أن يكون للهدف المختار أهمية تكتيكية للقائد الأعلى ومن المحتمل أن يكون مضيقاً على محور تقدمه أو كوبرى أو ملتقى طرق أو رأس ممر . وبجب إجراء عملية الاستيلاء بصورة مفاجئة لأن التروب ليس أهلا للقتال في معركة حامية . يجرى الاحتفاظ باختيار موقع ذى دفاع من جميع الجهات . الفصل الثاني و الثلاثون - تروب المعلونة

١ _ التنظيم :

يتركب تروب المعاونة فى كل أورطة من مركز رئاسة وخمس جهاعات ويركب قائد التروب فى سيارة استطلاع وبحمل كل جهاعة فى عربة مدرعة .

٢ – الواجبات :

الواجبات الرئيسية لنروب المعاونة هي : ـــ

- (1) معاونة تروب الاستطلاع بنزويده بمعاونة المشاة .
 - (ب) إنجاد داوريات راجلة نهاراً وليلا .
 - (-<) إزالة الألغام وسدادات الطرق الخ .</p>
 - (د) التميام بأعمال التدمير .
 - (ه) وقاية الأورطة أثناء وجودها بالملجأ .

وعلاوة على ذلك ففي مقدرة تروب المعاونة القيام بهجوم

راجل على نقطة خفيفة الدفاع بالتعاون مع التروب الثقيل ومع تروب الاستطلاع على وجه الاحتمال .

الفصل الثالث والثلاثون ـــ التروب النقيل

التنظيم :

يتركب التروب الثقيل فى كل أورطة من سيارة استطلاع واحدة لقائد التروب وعربتان مسلحتان بأسلحة تعاون قربب

۲ -- الواجبات :

واجبات التروب الثقيل هي : ــ

- (١) تزويد تروب الاستطلاع إذا أوقف تقدمه بمعاونة مدفعة عاجلة .
- (ب) إنتاج نيران مضادة للدبابات أشد قوة من نيران
 الأسلحة الرئيسية لتروب الاستطلاع .
- (ح) إنتاج نيران معاونة متجمعة في عملية خاصة بالاشتراك
 مع التروبات الثقيلة الباقية بالألاى .
- سيتحرك التروب النقيل عادة مع مركز رئاسة الأورطة أو على
 قرب منه إلى أن يفتح للقتال .

الفصل الرابع والثلاثون ـ واجبات أخري للتروب

1 _ الملاحة :

بجب أن يكون كافة الرتب بألاى السيارات المدرعة على مستوى عال جداً في قراءة الخرائط ، وأن بصل هذا المستوى إلى حد يمكنهم من تصور الأرض واستذكارها بمجرد دراسها من الحريطة , وعلاوة على ذلك فكثيراً ما يكون من الضرورى فى الأرض المفتوحة المنبسطة كالصحراء الملاحة إستخدام البوصلة وذلك بدوره يتطلب تدريباً كبيراً.

٢ – رفع الألغام :

قد يطلب من أى تروب القيام مهذا الواجب لنفسه وللآخرين وبجب أن يكون جميع أفراد النروب ذوى خبرة ومهارة عالية فى هذا الفن .

الفصل الخامس والثلاثون - العوامل الوقائية

الوسائل الرئيسية الثلاث الوقاية فى تروب الاستطلاع هى: السرعة .

(ب) الاختفاء .

(ح) السكون.

فالسرعة والسكون كما سبق التوضيح من أهم الصفات الأساسية لتروب الاستطلاع لأنه حتى المدفعين المهرة مجدون من العسر إصابة هدف سريع الحركة بينا أن التروب الذي يتحرك في صمت قد يستطيع البقاء محتفياً لابين له مكان حتى ولو كان على قرب وثيق من العدو

٢ - يتوفر الاختفاء بما يأتئ : -

(۱) الاستخدام الماهر للأرض أثناء الاقتراب وفى الموقع .
 (ب) استخدام الدخاى إذا لزم الأمر .

٣ - من أعظم المساعدات للاختفاء فى الموقع استخدام أجهزة الاتصال البعيد التى تسمع لشخص راجل الملاحظة على مسافة كبيرة من سيارته بينها هو لايزال يتخاطب شخصياً بجهاز اللاسلكى فى السيارة . وبالاستخدام اللبق لجهاز لاتصال البعيد بجب الحصول على اختفاء بنسبة ١٠٠ / فى معظم الحالات .

الفصل السادس والثلاثون – الشئون الادارية بالتروب الفصل التروب منفصلا بضعة أيام ولذلك بجب تموينه فخاسة أي طارىء . والعامل المحدد الأساسي هو الوقود غير أن الحاجة تدعو أيضاً إلى التعيينات والذخيرة والماء وبجب أن تحمل كميات كافية لتغطية أي مدة منتظرة لعمليات في منفصلة . وبجب أن يفرض قائد التروب أشد نظام في استعال كل هذه المؤن .

من الضرورى أن يكون كل تروب على مستوى عال فى
 صيانة العربات والاجهزة اللاسلكية والأسلحة . وعند الوصول
 إلى الملجأ تستأثر صيانة العربات بالأسبقية دائماً دون ما بقى
 من أمور

الماب السادس

المواصلات الداملية

الفصل السابع والثلاثون -- عمومى

١ – الاستطلاع هو الواجب الأساسى لألاى السيارات المدرعة ويتوقف الاستطلاع على بدل كل وسيلة ممكنة لجمع وفعص وإذاعة كل قطعة من المعلومات قد تعين القادة فى وضع خططهم ، وجميع الأسلحة فى تنفيذ واجباتهم . ومع ذلك فالمعلومات تقل فى أهميها إذا لم تذع فى وضوح ودقة وبأقصى سرعة ممكنة وبأوفر قسط من الأمن لكل من يطلبها . ولتتوفر هذه الغاية يجب أن تكون المواصلات جيدة وكافية . وهى أيضاً ضرورية للسيطرة وإصدار الأوامر في داخل الألاى .

وعلى ذلك يمكن القول بأن تكريس العناية لصيانة هذه المواصلات يعد من أهم أوجه التدريب ، إذ بدونها يصبح الألاى مجرداً من آلته العاملة . وقاء ذكر تنظيم الألاى للإشراف على هذه المواصلات في الباب الثالث . أما هدا الباب فيهدف إلى تبيان الاستخدام التكتيكي للمواصلات ، والوسائل المختلفة التي قد تستخدم لإبجاد هذه المواصلات

وإبقائها في صورة فعدلة بالاشتراك مع قيود الأمن التي يجب فرضها لمنع العدود بتدخله من الحصول على أيةمعاو مات حيوية

الفصل الثامن والثلاثون ـــ اللاسلـكي

- ١ اللاسلكى أهم وسائل المواصلات إطلاقاً داخل ألاى السيارات المدرعة . ولذلك فتوزيع الأجهزة اللاساكيةُفيالألاي لهمعناه والطريقة العادية لاستخدام اللاسلكي هي بائتليفون اللاسلكي (التخاطب) ، غير أنه مجب أن يدرب كل عامل للاساكي تنويباً عملياً على استخدام التلغراف اللاساكي (المفتاح) وخاصة أولئك الأفراد الذين يعملون على محطات الوصلة الحلفية ، لاستخدامه في الظروف التي تكبر فيها المسافات كنبراً أو عند تداخل العدو على نطاق كبير محيث لايمكن التخاطب بالتليفون اللاسلكي . وتتطلب جودة المواصلات اللاساكية أعلى مستوى من الإجراءات والعمل والصيانة ؛ ولا تتوفركل هذه الأشياء إلا بالندريب المستمر علىاستخدام الأجهزه لكافة الرتب فى داخل الألاى وفى أقرب الظروف إلى الحقائق الواقعية . مجب أن تنهز كل فرصة لعمل مشروع لاسلكي على فترات متعددة .
- ٢ ــ ومع مايلقى على كاهل العال من مسئولية لصيانة المواصلات،
 فن الواجب أن نتذكر بأن قادة التروبات وقادة السيارات
 هم المسئولون عن توصيل جميع المعلومات والإفادة بوصول

الأوامر وبحث المواقف مع رؤسائهم ، بل وفي الحقيقة عن كل مرور اللاسلكي الذي يتوقف عليه النجاح أو الفشل في أداء الواجب الأساسي لألاى السيارات المدرعة . أن ذلك الاتصال الشخصي المباشر بين هؤلاء القادة المرؤوسين ورؤسائهم لهومفتاح الاستطلاع الجيد، وعلى ذلك فلتدريهم أهمية تعدل أهمية تدريب العال أنفسهم . يجب أن يكونوا مهرة بارعين في الاجراءات والأمن ، وأن يكونوا متملكين لفن « تلوين الصورة » واختيار الحقائق والتفاصيل متملكين لفن « تلوين الصورة » واختيار الحقائق والتفاصيل القام عشروعات خفيفة منتظمة .

بين الملحق (۱) الشبكة اللاسلكية الآلاى السيارات المدرعة .
 ويجب ملاحظة أن ألاى السيارات المدرعة يستخدم عادة شبكة أورطة لا شبكة ألاى . وذلك شيء ضرورى بالنسبة إلى كثرة تبادل الإشارات المطلوبة فى الاستطلاع والمسافات الكبيرة التى يعمل عامها ألاى السيارات المدرعة فى كافة الأوقات ق ل ضماناً لتوفر الجودة القصوى أثناء العمل على شبكة الأورطة ، بجب أن يعين ضابط كفؤ العمل على الأورطة ، بجب أن يعين ضابط كفؤ العمل على جهاز الوصلة الخلفية ، لأنه هو الذى يتخاطب مباشرة مع القائد أو الأركان حرب وبجبأن بجعله قائد أورطته على بيئة تامة وأولا بأول بالمعلومات المستقاة من داوريات الأورطة .
 ومن الضرورى فى العمليات الحفيفة أخر بات الوصلة الأمامية ومن الضرورى فى العمليات الخفيفة أخر بات الوصلة الأمامية

والحلفية للأورطة أن تبقى فى جديع الأوقات على أقرب مسافة ممكنة من بعضها البعض تسهيل مرورهذه المعلومات من عربة لأخرى . وكلما كان الموقف ثابتاً ، بجب أن تنشأ مركز رئاسة الأورطة بطريقة يمكن معها عمل الوصلة الأمامية والحلفية على قرب من بعضها باستخدام أو عدم استخدام أجهزة الاتصال البعيد .

مواصلات تروب المعاونة

سواء استخدم تروب المعسساونة بالأورطة ممركزاً أو موزعة جاعاته على تروبات الاستطلاع فاستخدام جهاز خفيف الحمسل (٧٨ أو ٨٨) له قيمته البالغة في الدمل الراجل. ويجب أن يكون في استطاعة هذا الجهاز الموجود بالسيارة المدرعة، ويجب أن يدرب جميع العال على استخدام هذا النوع من الأجهزة حتى يمكن تغييرها داخلياً بين تروبات المعاونة والاستطلاع بالألاى.

٦ ــ الموَّاصلات في القولات

يتبين من الملحق (1) أن القول ا والقول ب محطات خارجية على وصلة الألاى الأمامية وأنهما لايكونان وصلة إدارية منفصلة . وقد دلت العمليات الحربية على صلاحية ذلك لأن اتصال القول ا عادة بالوصلة الأمامية للألاى قايل ، بينا أن من النادر أن تدعو الضرورة القول ب إلى طاب أكثر من نداءات زمنية كل ساعة . كما أن قادة

هذين القولين بجدان غالباً أنخاطهم مع الأورط مباشرة يساعدهم في أعمالهم ولو أن الرسائل الإدارية بجب أن ترسل في وقت من النهار تقل فيه إشارات مرور العمليات إلى أقل حد .

۷ – الجهاز ۱۱ ب

لهذا الجهاز قيمة لاتقسدر بالنسبة إلى قائد التروب .
فهو يزوده بشبكة خاصة به ، يمكنه أن يصدر عليها
أوامره ويبحث المواقف مع قادة سياراته مع ترك الجو خال
لشبكة الجهاز ا وبدون الساع العرضى المستمر لقائد الأورطة

٨ ــ تحول التردد

من المستحسن أن تولف التروبات العاملة ، مستخدمة تحول التردد للأورط الجانبية أو ــ إذا كانت أورطة واحدة فقط هى التى تعمل ــ لمركز رئاسة الألاى . وهذا مجرد إجراء وقائى يستخدم إذا أسكنت محطتهم المسيطرة لحم ، وضاع الانصال لطول المسافة أو للعرقلة التى تسبها المحطات الأخرى سواء أكان ذلك عن عمد أو مجرد مصادفة .

٩ ــ الانصالات الجانبية

يمكن الحصول على معلومات كبيرة الفائدة أثناء العمليات الحقيقة بتوليف أحد الأجهزة الاحتياطية المتيسرة عادة بمركز رئاسة الأورطة على الحلقة الأمامية للتشكيل الموجود على جنب الألاى. ويجبأن تظل هذه المحطة في وضع الاصغاء والمراقبة

إلا إذا جاء ظرف لتوصيل بعض الرسائل البالغة الأهمية أو طلب بعض المعاومات الضرورية .

1- أجهزة الاتصال البعيد

من المفيد كثيراً وضع جهاز بسيط للانصال البعيد في كل عربة مقاتلة بألاى السيارات المدرعة ليتمكن قادة التروبات وقادة السيارات من اتخاذ مواقع ملاحظة لاتستطيع السيارات الوصول إليها ، وتظل في نفس الآونة على اتصال مباشر مع مركز رئاسة الأورطة . وقد سبق بيان أهمية أجهزة الاتصال البعيد بالنسبة إلى عمل مركز رئاسة الألاى .

١١_ التدخل

سبق بيان خطورة تداخل العدو للإشارات : وإنجاد الاتجاه وشوشرة المواصلات سواء أكانت عمداً أم بغير قصد . ويعد الإنجاز في التخاطب والاستخدام الصحيح لاصطلاحات اللاسلكي من أكبر الإجراءات المضادة أثراً ذال هذا العمل المعادي .

١٢ ــ محادثات العال والأجهزة

يجب انتهازكل فرصة في ألاى السيارات المدرعة لصون نشاط المهال وهم أكثر أفراد الألاى إجهاداً أثناء العمليات. وأن لايغيب عن الذهن مسألة عمر الأجهزة نفسها والبطاريات. يجب أن تقفل المحطات الغير مطاوبة وأن تهيأ للطلب ما أمكن.

وعند الوجود في الملجأ يجب أن تستأذن المحطات الخارجية لقفل المواصلة قبيل الدخول إلى الملجأ بوقت قصير أو عقب الوصول إليه مباشرة وأن يكون ذلك الإجراء بمثابة طابور آلى

يجب أن يقل إلى أدنى حد استخدام اللاسلكى ليلا فى المناطق الأمامية ، لأن الضوضاء الناجمة عن ذلك تكشف عن الموقع. وإذا اضطر الأمر إلى أن يعمل ألاى السيارات المدرعة ليلا أن تتر لئالتر وبات الفردية فى الخارج ليلا فى أعمال الحراسة أو الداوريات فقد تظل محطات السيطرة وحدها دائمة النصنت متوقفاً ذلك على الظروف .

١٣ ـ البطاريات الاحتياطية

تستطيع بطاريات السيارات أثناء العمليات الكبيرة التحركات إنتاج قوة كهربائية كافية لكل من محرك العربة والجهاز اللاسلكي . ومع ذلك فان قوة اسهلاك الأجهزة التي نظل مفتوحة أثناء العمل الأكثر ثباتاً ، تصل إلى حد يرهق بطاريات العربات إلا إذا ظلت محركات العربات دائرة طوال الوقت . وعلى ذلك فن المهم إيجاد بطاريات احتياطية بكل عربة مقاتلة وأن تظل أهمية صون البطاريات عالقة بكل عربة مقاتلة وأن تظل أهمية صون البطاريات عالقة دائمسياً في ذهن قادة الأورط والتروبات وقادة السيارات ، وأن يكون ذلك الموضوع محل التوكيد المتعدد في التدريب .

18 لم تبحث النواحى الفنية للاسلكى فى ذلك الفسم لاعتبارها شيئاً خارجاً عن نطاقه . ويكفى أن نكرر بأنه من الضرورى أن يتوفر أعلى مستوى للإجراءات وأقصى اقتضاب فى التخاطب حتى تمكن استخدام اللاسلكى استخداماً تكتيكياً كاملا . يجب أن تقلل المحادثات إلى أدنى حد وأن تقتطع كل النداءات والمحاطبات الغير لازمة .

الفصل التاسع والثلاثون _ المواصلات الخطية

۱ – المواصلات الحطية وسيلة أخرى لإراحة العال وصيانة الأجهزة والبطاريات. ومع ذلك فان فرصة استخدامها قليلة في ألاى السيارات المدرعة ، ويكون استخدامها عملياً فقط بين مركز وثاسة الألاى ومركز وثاسة الأورط أثناء العمليات الثابتة أو أثناء وجود الألاى في منطقة راحة . وقد نتصل – في هذه الحالة الأخيرة – الأورط كلها وأقسام الألاى اتصالا خطياً ، كما يمكن مد خط في داخلية مركز وثاسة الألاى بين الحلقتين الأمامية والحلفية للألاى عند احتمال وقوف العربات لأى فترة محسوسة من الزمن .

الفصل الأربعون ـ ضباط الاتصال

 ١ س يعد استخدام ضباط الانصال فى ألاى السيارات المدرعة أكبر وسيئة عماية بعد اللاساكى فى الألاى . ولايستخدم هوالاء الضباط عادة فى داخل الألاى . نفسه ، إذ أن الاتصال الشخصى بين قائد الألاى ومرؤوسيه هو الوسيلة العادية ، وغالباً ما تدعو الحاجة إلى ضابط الاتصال للعمل بين الألاى والتشكيلات الجانبية أو التشكيلات الأعلى .

٢ ــ أن عمل ضابط الاتصال عمل خاص ممتاز ، وبجب انتقاء أكفأ قادة التروبات لأعمال الاتصال وأن يعطوا تدريباً اعدادياً كبيراً . بجب عادة أن تعطى الأوامر أو المعاومات لضابط الاتصال شفاها ، وأن يكون فى الصورة بماماً من حيث الموقف الحالى والمقبل للألاى وأى عملية قد تكون جارية على الأجناب وفى أى مكان آخر . ولضابط الاتصال السلطة التى تخول له حتى تمثيل قائده ولذلك يتحم عليه أن يفهم كل ما هو فى خاطره وأن يكون قادراً على ترجمة تلك الأفكار إلى رئيسه أو مرووسه . بجب أن ياكون قادراً على قراءة وتأشير الحريطة ، بدقة متناهية وأن يكون على على على واف بوضع الفرقة أو أى مركز رئاسة آخر وبواجبات الأفرع المختلفة الموجودة به وأن يكون متصفاً على بالحصافة وروح الاستفسار والإدراك الوافر .

٣ – المراسلات الراكبون وسيلة أخرى لنقل الرسائل . ومثل هذه الرسائل تكون دائماً كتابية . وعند العمل في مناطق العدو ، يجب أن تكتب الرسائل التي يحملها المراسلات الراكبون بالكود من حيث خرائط المراجعة والمعاومات

الحيوية الأخرى ولا يجب أن يحمل المراسلات الراكبون أية خرائط مؤشرة .

الفصل الحادي والاربعون ـ المعاونة الجوية

- عندما یکاف الألای بالقیام بواجب رئیسی هام ، کالمطارده
 أو الاتصال وحده بالعدو ، فقد یخصص له فریق اتصال
 جوی و / أو عربة اتصال جوی . وبعربة الاتصال
 الجوی أجهزة لاسلكية للاتصال المباشر : -
- (1) مع مركز رئاسة الجيش / الطيران المسيطر على العملية.
 ومع مركز رئاسة تشكيل الجيش المتوسط (على شبكة المعاونة)
- (ب) مع الطائرات في الجو (على شبكة السيطرة للهجوم
 الأرضى و / أو شبكة الاستطلاع) .
 - (ح) مع مركز رئاسة الألاى ومركز رئاسة الأورطة .
- (د) لاستقبال إذاعات الاستطلاع التكتبكي من مركز
 رئاسة الجيش .
- ويمكن للألاى بهذه الوسائل استقبال وطلب الاستطلاع التكتيكي والمعاونة المباشرة .
- بجبأن تتحرك عربة الاتصال الجوى عادة مع مركز رئاسة الألاى
 ولو أنها قاد تتحرك فى ظروف خاصة مع مركز رئاسة الأورطة
 رمن الأهمية بمكان أخطار الحلف بانتظام عن مواقع التروبات

القائدة والمواقع المنظرة لها على شبكة المعاونة(أو بالمجرى العادى إذا لم تخصص عربة إتصال جوى) .

العادى إدالم محصص عربه إنصال جوى) .
ومن هذه المعاومات ينسق، التشكيل الأعلى خطاته ويصدر خط القنابل . (ملحوظة – خط القنابل هو خط محدد تحديداً واضحاً لاتقوم خلفه طائرات السلاح الجوى بأى هجوم إلا بعد إيضاح سابق من الألاى ، وعادة يستخدم الدخان الماون فى هذه الحالات لتحديد مكان الهدف) .

وفى التقدم المائع أو المطاردة قد يخصص للألاى طائرة خنيفة
 للاستطلاع المجلى (أو لتغطية القول) .

الفصل الثاني والاربعون ـ أمن المواصلات

- النقص الرئيسي للاسلكي كوسيلة للاتصال هوعدم التفرقة ويمكن للصديق والخصم على السواء ساعه . ولذلك فان «حاسة الأمن» والاستخدام الصحيح للشفرة والكود هما مسألتان اضطراريتان لكل من يستعمل اللاسلكي
- لنقايل من التعطيل الذى يفرضه استخدام الكود على المواصلات ،
 بجب أن يكون التدريب العملى مسألة خا أسبقيها العظمى أثناء التدريب .
- ۳ ـ يضع سلاح الإشارة الكود المستخدم ولا بجب استخدام أى
 كود غير مصرح به . والكود الجارى استعاله هو :

(١) الاصطلاحات الكودية

و تستخدم دائماً فىالنداء ، وعند الإشارة إلى التشكيلات

والوحدات والوحدات الفرعية .

(ب) كود الخرائط

وهوكود إحداثيات الحرائط للاستخدام في داخلية الألاي

(ح) السلايدكس

هو كود للتليفون اللاسلكي يستخدم في الأغراض العامة

(د) كود اليوميات

التبليغ عن « يوميات » الألاى إلى التشكيلات الأعلى كيومية العربات مثلا .

ء – الرطن

أمر خطر ولا بجب استخدامه فانه يوحى إلى مستخدمة محاسة أمن كاذبة ويوهن من عزمه من استخدام الكوديات الصحيحة ومع ذلك فلا بجب الحاط بين الرطن مع الكلام المقنع الذي قد يكون في بعض الظروف بالغ النفع ، ومأموناً تماماً ، كاخفاء موضوع المحادثة بالإشارة إلى فقرة مناسبة في أمر أو تقرير .

لا يمكن وضع قاعدة جامدة عن الموقف الذى تستخدم فيه
 الكوديات من عدمه . وبجب أن يعود تقرير ذلك إلى المصدر
 نفسه الذى بجب عليه أن يركن إلى خرته وإدراكه .

لايمكن الغض عن أهمية المسئولية الملقاة على عانق جميع مستخدى اللاسلكى من جهة المحافظة على إنجاد مستوى عالى لأمن اللاسلكى ، فالنتائج الوخيمة للجهل أو العجز فى هذه المسألة لايمكن تقديرها .

الباب السابع

الشئون الادامية — الجرَّه الاول

الفصل الثالث والاربعون ـــعمومى

الحام من أسلحة حربية . وفي الوقت الذي يستطيع فيه الإنسان العلم من أسلحة حربية . وفي الوقت الذي يستطيع فيه الإنسان البقاء زماً من غير شيء يتعذر على الآلات مجاراته في ذلك . ولحذه الحقيقة الواقعة أهميتها العظمى بالنسبة إلى الوحدات المدرعة أكثر منها في أي سلاح آخر . وفي ألاى السيارات المدرعة على وجه الحصوص للخطط الإدارية السديدة أهميتها الحيوية لكثرة ما به من عربات ولما له من خفة حركة ومدى واسع للعمل ، وبدون وضع تنظيم إداري سديد للألاي تهبط قيمته الحربية في الحرب إلى حد كبير . ولأنه من النادر أن يتحفض التدريب في السلم عن أية مائل إدارية كاماية فقد روعي النفصيل في وصف التنظيم الإداري الألاي .

الفصل الرابع والاربعون ـــ التنظيم

 ۱ سالای السیارات المدرعة تنظیم أساسی یزوده خمس نروبات إداریة بمعدل تروب لکل أورطة مقاتلة وتروب لمركز رئاسة الألاى . و يمكن هذا الوزيع الألاى من الاستقلال إدارياً بانقدر الذى ممكنه من حمل ما يقرب من اعادة ملأ كاملة تقريباً من الوقود (٨٠ ميل) و ٣٠ / استعواض للذخرة : وهذا بدوره عكن كل أورطة من الانفصال عن الألاى. ويتضمن التنظيم الإدارى علاوة على ذلك الموارد الطبية الضرورية كما أن به يجموعة صيانة ميكانيكية في قدرتها القيام باصلاحات صغيرة لعربات ومهمات الألاى .

٧ ـ ينقسم النظيم الإدارى كله - تسهيلا للسيطرة - إلى تولات. وبيما يشار إلى العربات المقاتلة بالألاى مضافاً إليها ما يصحبها في المعركة من عربات غير مدرعة باعتبارها جزءاً خاصاً بالقوة الأساسية فانه يتكون من عربات حملة الألاى القولان ا ، ب ، وينقسم الأول منهما انقساماً فرعياً إلى القولين ا, و الله و ومختلف التكوين النفصيني لكل منهما تبعاً لعادات الألاى وللظروف التكتيكية والمطالب الحربية ، ومع ذلك فعربات القول ا هى تلك العربات الى بجب أن تكون مناهبة ومتيسرة لمعاونة القوة الأساسية فى القتال ، بينا يتضمن القول ب ، تبعاً لذلك ، ما تبقى من العربات الإدارية أى العربات التي فى مرتب الوحدة ولا تتواجد بالقوة المقاتلة الأساسية أو القول ا . وبالمثل نختلف نسب الأصناف فى القولات تبعاً لنوع العملية وتتوقف على تقدير القائد لحاجباته اللازمة للواجب الذى سيقوم به . فالألاى بجد نفسه دائماً اللازمة للواجب الذى سيقوم به . فالألاى بجد نفسه دائماً

فى حاجة ماسة إلى الوقود الذى يعد ألزم شىء إليه فى المطاردة وكلما طالت المسافات التى سيقطها . ومع ذلك فان القولات الإدارية بما فيها المجموعات الطبية والفنية تقاد وتدار وتعمل طبقاً لما هو مبن فى الفقرات النالية .

الفصل الخامس والاربعون ـــ القول ١,

- ١ ــ يتركب القول ا من تلك العربات الإدارية التي يحتمل طلبها بصورة مستمرة أثناء العمليات لصيانة السيارات المدرعة وأطقمها كالأدوات الطبية والرقود ومخازن الإشارة والماء والصناع وبعض سيارات القيادة على وجه الاحتمال . ويقلل عدد العربات دائماً إلى أدنى حد .
- تتحرك هذه العربات عادة مع مركز رئاسها وينتخب مكانها بهذه الرئاسة أو على مقربة مها حيث توضع مباشرة تحت سيطرة الأركان حرب لمركز رئاسة الألاى ، وتحت سيطرة قادة الأورط بالنسبة إلى عربات الأورط .

ومع ذلك فاذا دعت الظروف فانه يمكن فصل عربات الحقول ا, عن مراكز رئاساتهم ، ومن المعتاد فى تلك الحالة أن تتحرك هذه العربات ويسيطر عليها باشجاويش الألاى (لمركز رئاسة الألاى) وباشجاويشية الأورط (الأورط) ، ومع ذلك فان هذا الفصل يجب أن يكون مجرد استثناء لا قاعدة ، وعلى أى حال ، بجب المحافظة على الاتصال

اللاسنكى مع الرئاسة وأن ينضم القول ثانية على مراكز رئاسته عند هبوط الليل .

ولأن الفول يتركب أساسياً من عربات غير مدرعة أغلبها عمل بأحال ملتهبة متفجرة ، فان مسألة تحركه واختيار أماكن عرباته لها دائماً الأهمية العظمى ، ويجب استخدام التويه وأن تكون مواجهة الفول مستورة عن نيران هاونات العدو ومدفعيته الميدانية ، ومع ذلك في الأمام إلى حدكاف لتجنب أي تعضيل في أي استعواض تدعو الحاجة إليه . لتجنب حفر خنادق الوقاية أثناء فترات الثبات .

٣ - بحب القيام بتدريب على على طابور تسليم المؤن إلى عربات القوة الأساسية أثناء التدريب . نظراً لأن علية الاستعواض على نطاق واسع تجرئ عادة بعد الاظلام مباشرة ، فان ذلك يصبح هو الوقت الذي تكون فيه مناطق الملاجيء أكثر عرضة للتدمير الجوى . ولذلك بجب انتهاز كل فرصة لسد النقص في المركبات أثناء عمليات اليوم . فكل مركبة تكون ممتلئة بالوقود والذخيرة في نهاية اليوم تعنى عملا أقل ليلا وراحة أكثر للأطقم ، كما أنها تقلل من غير شك من خطر وقوع الحسائر . ولذلك بجب أن ينتهز قادة الأورط فرصة ما بعد الظهر أو أول المساء لملأ تروباتهم الاحتياطية وكذلك ما بالنسبة إلى قائد الألاى مع أورطته الاحتياطية (ان كان هناك أورطة) ومركز رئاسته . وبجب اتباع هذه الطريقةالمستمرة أورطة) ومركز رئاسته . وبجب اتباع هذه الطريقةالمستمرة أورطة) ومركز رئاسته . وبجب اتباع هذه الطريقةالمستمرة المورطة)

في جميع الأصناف فلا يقتصر الأمر على الوقود والذخيرة
 وحدهما بن خب إحضار البطاريات الاحتياطية والماء إلى
 الأمام بالعربات إلى القول ا في أول فترة ممكنة بعد الظهر
 حتى يمكن وضعها هي أيضاً في الرنامج .

وبعد ذلك بمجرد تفريغ لورى فى القول فيجب أن يستبدل أو يعاد ملوه بلورى مماثل من القول الله وبذلك يضمن امتلاء عربات القول الله باستمرار لل وإذا أمكن تطبيق هذه القواعد أصبح الألاى أقل عدد متحرك من عربات الاستعواض وينال أفراد الأورط المقاتلة أو فر قسط من الراحة .

٤ – وجه الالتفات إلى أهمية محازن الإشارة الاحتياطية والبطاريات. ويجب بالمثل أن يحمل ميكانيكيو اللاسلكي بتروب الإشارة في القول الله لأن السيارة المدرعة تتجرد من قيمتها إذا أصاب جهازها اللاسلكي أي عطل. ولذلك يجب أن يكون هؤلاء الميكانيكيون في متناول اليد للقيام باختيار عاجل الأجهزة وإصلاحها أثناء العمليات.

الفصل السادس والاربعون القول ا

- ١ سـ يتركب النمول إلى من تلك العربات المطاوية للاستعواض
 والنموين اليومى بالوقود واللخرة والماء والتعيينات والبريد
 والأصناف الأخرى .
- ٣ ــ تتشكل عربات القول لكل أورطة عادة فى تروب إدارى

يوضع كل منه كت قيادة ضابط حملة الأورطة يعاونه أمين الأورطة ، ويسيطر على الجميع قائد أورطة الرئاسة . وعند العمل مستقلا قد يكون مكان القول الم مجانب القول ب أو فى منطقة منفصلة أمام القول ب ولكن وراء القوة الأساسية و/ أو القول الم . ومع ذلك فغالباً ما يكون مكان القول الم مع القول الملواء أو الفرقة القائدة . وقد تقوم الأورط باستدعاء عربات القول للأمام إلى منطقة مركز رئاسة الألاى فى مجموعات صغيرة ، أو جدلة ، كطاب القائد ، وعند وصول العربات ، توجه كل إلى مناطق أورطها ، أو يقابلها أدلاء الأورط . وتسهيلا للسيطرة ، يستحسن عادة تحرك القول كله معاً لما فى ذلك من سهولة .

الفصل السابع والاربعون ـــ القول ب

- ١ سبق القول ب ، كما سبق القول ، من العربات التي الاتفصل مع القوة الأساسية أو التي الاتعمل مع القول التي والقول التي والقول الله والمول الله والقول الله والمول المول الله والمول المول ا
- (١) مجموعة الإمدادات والتموين والمحموعة الفنية من العربات والأفراد
 - (ب) قسم من تروب الإشارة ·
- (-) جاعة النجدة الخفيفة : والعربات التي تحت التصليح .
 - (د) عربات المطبخ والعفش والكانتين .
 - (ه) لوريات المحازن .

- (و) وقد يتضمن هذا التمول جزءاً من لوريات الوقود
 والذخيرة .
- عندما يعمل الألاى مستقلا ، فن العادى أن ينتخب مكان
 القول ب فى منطقة تبعد وراء مركز رئاسة الألاى بنحو
 خسة أميال ، غير أنه غالبًا ما يكون محل هذا القول مع
 القول ب للنشكيل الأكبر الذى يعمل معه الإلاى .
- ويوضع التمول ب عادة ، في كلتا الحانتين ، تحت قيادة ضابط حملة الألاي .
- ٣ سعياً وراء قيام التول ب بعدله في كفاءة ، فلا يجب أن يغير مكانه إلا نادراً ، لأن كل تحرك لابد وأن ينجم عنه تعطيل وتدخل في الرنامج الموضوع للإصلاح والصيانة. وعلاوة على ذلك ، فن أهمية انتخاب مكان جيد تتوفر فيه ان أمكن أماكن صالحة نوقوف العربات ، يجب أن يكرس لها ما تستحة من اعتبار إذا أريد إدراك أقصى حد من كفاءة الأفراد الفنيين بالألاى ومن جاءة النجاة الحفيفة. وإلى جانب إصلاح وصيانة العربات ، فان أهم واجب للقول ب هو تعزيز مطالب الألاى وجمعها من نقط التموين مسئول الموجودة في الحلف . وضابط الإمنادات والمحوين مسئول عن تعزيز وطلب المؤن ، كما وأن قائد القول ب مسئول عن وسائل الحصول على هذه المؤن .

وترسل هذه المؤان ، تبعاً لطلبها ، إلى الأمام جملة ، وإما

أن تسلم إلى القول أو بتولى هو عملية جمعها ، وما أن تصل المؤن حتى تقسم لمواجهة مطالب الأورط .

وعلى ذلك فالقول ب هو بمثابة منزل الإخلاء لكافة مطالب الآلاى والمركز المسيطر للحركة الأمامية والحلفية لجميع الموان .

الفصل الثامن والاربعون – المصادر الطبية

١ – يىركب التنظيم الطبي من : –

 (۱) الضابط طبیب الألای وسیارتان بهما النقالات والمخازن الطبیة . ونتواجه هذه المجموعة فی نقطة أسعاف الوحدة عنطقة مركز رثاسة الألای .

(ب) لكل أورطة عربة أسعاف مارعة مجهزة بأربع نقالات

وطاقم يتركب من السائق والمراسلة الطبي مع القول ا ويجب فضلا عن ذلك أن تجهز العربة الطبية للطبيب بغطاء مشمع في حالة تعذر إنشاء نقطة الأسعاف داخل مبي ، وكذلك جهاز لاسلكي . ويلحق عادة بالألاي أثناء العمليات سيارتا أسعاف للإخلاء إلى الخلف .

الفصل التاسع والاربعون ــ المصادر الفنيه

۱ المصادر الفنية للألاى هى : –
 ۱ الأركان حرب الفنى هو الضابط الأركان حرب الفنى

لقائد الألاى ، ويعمل استمداً سلطته منه فى جميع المسائل الفنية بالأورط .

ولأنه من قوة مركز رئاسة الألاى فانه بجب أن يركب سيارة مجهزة باللاسلكى وأن يزور مراراً القول ب الموجود به الفسم الأكبر من مجموعته الفنية تحت قيادة الشاويش الفنى . . ولكل أورطة لورى ورشة وعربات أخرى لحمل صناعها والمخازن الفنية الخ . ومحتفظ أبضاً في القول ب بعربة نجدة ه ونشه وترسل للأورط عند طلها .

- (ب) تكون جاعة النجدة الخفيفة الملحقة بالألاى دائماً
 فى الحلف أثناء تحرك الألاى .
- ٢ بجب أن يوجه الالتفات إلى حيوية أهمية دقة المعلومات فيا يتعلق بنوع الأعطال ومدى التلف وأنواع وظروف النجدة وأن تبلغ فى دقة وضبط إلى الأركان حرب الفنى . فالمعلومات والأماكن الخاطئة تستنزف ونتأ لاتقدر قيمته بجب أن يكرس فى عمل الإصلاح .
- ب يصحب غالباً عربات النجدة سيارة لاسلكى حى بمكن مداومة الاتصال عركز رئاسة الألاى والأورط.
- إذا دعت عمليات إخلاء الحسائر في الأفراد والعربات إلى
 القيام بعملية تكنيكية تحت النيران فعلى قائد الأورطة المحتص.

أن يتولى عندئذ تنظيم وترتيب المعاونة التكتيكية اللازمة للعملية ، ومن المحتمل أن يتضمن ذلك حجب المنطقة بالدخان وإسكات نيران العدو . وبجب مقابلة فريق النجدة وإرشاده للأمام إلى أحسن عوقع بمكنه منه الاندفاع وأن تنسق توقيتات خطة السير مع توقيتات الفريق . وبجب أن يستمر فتح النيران والدخان حتى يتمم الفريق نجدة العربة المعطلة والاحماء وراء سائر أمين .

الياب الثامن

الشُورد الادامية — القسم الثانى الفصل الخسون ـ الاستعواضِ

- إن خير ما ينشده ألاى السيارات المدرعة هو دوام امتلاء جميع عربات حملته . ومع القيام بأكبر استعواض متقطع ممكن أثناء النهار من القول ا فلا بد وأن تدعو الحاجة إلى طلب مزيد من الاستعواض في نهاية اليوم . ولذلك تتبع الإجراءات الآتية : --
- (۱) ترسل بعد ظهر اليوم طلبات الأورط المقاتلة التقديرية
 إلى مركز رئاسة الألاى .

وترسل هذه بدورها مع طلبات مركز رئاسة الألاى والعربات الملحقة إلى قائد القول ب فى الحلف . ولمعرفته بموقف الأصناف بالقول ا والقول ا ، والقول ا ، وجملة المؤن الواصلة من خلف القول ب فانه يقرر أطيب الوسائل لمقابلة هذا الطلب . وعادة ، وجب أن يقابل ذلك من القول ا ، الذى يعاد ملأ عرباته فيا بعد عند وصول جملة النعيينات ، ومع

ذلك قانه إذا كانت هناك مواد غير دافية من صنف أو آخر من جميع المصادر السابقة ، فيجب على قائد القول ب بالاشتراك مع ضابط الإمدادات والتوين أن نخطر مركز رئاسة الألاى بذلك النقص ويخطته لحاسة ذلك في المستقبل العاجل وبعده .

ومهما كانت الوسيلة المختارة ، فان عربات الاستعواض للقول إلى مضافاً إليها أى أشياء أخرى لازمة ، توجه إلى مركز رئاسة الألاى ، ومن المفضل أن بجرى ذلك كوحدة مفردة تحت قيادة قائد أو رطة الرئاسة أو أحد ضباط حملة الأورط وأن توجه عقب وصولها إلى الأورط المقاتلة ، كل جاعة من العربات تحت قيادة قائدها ، وفي حالات عدة ينتظ مندوبو الأورط بمركز رئاسة الآلاي لإرشاد عرباتهم إلى المواقع الصحيحة. بمركز رئاسة الآلاي لإرشاد عرباتهم إلى المواقع الصحيحة. (ب) بعد أن يسد نقص القوة الأساسية والعربات الخصصة للاستعواض العاجل الآخر والموجودة في القول المنطقة مركز رئاسة الألاى ، تعود العربات الفارغة بمنطقة مركز رئاسة الألاى ، تعود العربات الفارغة المؤمل المرابع بمنطقة مركز رئاسة الألاى ، تعود العربات الفارغة المؤمل المواها مرة أخرى من البضائع المسلمة للأمام إلى القول ب استجابة لطلبات التسليم بالجملة التي حررها ضابط الإمدادات وانموين في اليوم السابق .

(ح) يبنى ضابط الإمدادات وانموين طلباته من المؤن

الأخرى للتسليم في اليوم التالي ، تبعاً لمحموع الأرقام المرسلة إلى الأمام في ذلك اليوم .

٢ - تكفل الطريقة السابقة توفر نظام مرض للاستعواض بين القولات . ومع ذلك فليست هى الطريقة الوحيدة . فقد يقوى فى بعض الحالات أحد القولات على حساب آخر وبذلك تمحى حلقة من السلسلة . وبالمثل فالطابور الفعلى للاستعواض من لورى إلى آخر ومن لورى إلى سيارة مدرعة ، يختلف تبعاً للموقف التكتيكي وعادة الآلاي . ومهما كان الطابور المتبع فيجب إجراؤه فى سرعة وسكون . ولا يجب أن تجر اللوريات المعرضة على البقاء فى مناطق ولا يجب أن تجر اللوريات المعرضة على البقاء فى مناطق تكتسحها قنابل المدفعية لحظة أطول من الضروري .

الفصل الحادي والخسون

إصلاح واستبدال ونجدة السيارات المدرعة والعربات الأخرى الصلاح سبق بحث التنظيم والاستخدام التكنيكي لعناصر الإصلاح والنجدة . فبيما يكون مكان الأركان حرب الفي مع مركز رئاسة الألاي وقسم من ميكانيكيي عربات الوحدات مع التمول الله أو أمامه ، فإن الضابط المهندس وجاعة النجدة الحفيفة يكون مكامها بالقول ب . وعب أن يكون عمل كل من هاتين الجاعتين متصل العرى وأن الايسمح الأية مؤثرات مهيجة باثارة أي سوء فهم بين الطرفين ، ويتوفر

هذا النماسك في أحسن صورة بتوفر الاتصال الوثيق بين الضابط الفني والضابط المهندس , فيجب أن مجتمعا معاً مرة على الأقل كان يوم ليبحثا معاً برنامج النجدة والإصلاح. ويوضع نتيجة لهذه الاجتماعات برنامج الإصلاح كما تعرض أى مسائل تنصل بالسياسة العامة على قائد الألاى . والأركان حرب الفني مسئول أيضاً عن جميع سجلات تحركات العوبات وما محدث لها من خسائر ومن العادى أبان العمليات أن يكون الضابط النمني مسئولا عن جميع العربات الموجودة أمام القول الموبما فها عربات ذلك القول وأن يكون قائد جهاعة النجدة الحفيفة مسئولا أمامه عن جميع العربات الموجودة خلفائقول ا , . وتتضمن هذه المسئولية تحركات جميع أنواع العربات المارة خلال القولات بقصد إصلاحها وفي حالة الضابط المهندس تحركات تلك العربات المارة من الألاى إلى ورشة التشكيل . وتقع مسئولية إعداد أطقم هذه العربات على عانق ضابط حملة الألاى ، أو ضابط آخر ، كتمائد للقول ب .

٧ ــ يعمل ميكانيكيو العربات الموجودون بالقول ب تحت إدارة الضابط المهندس ، وبالمثل فان أى أفراد من جماعة النجدة الخنيفة متحركة مع القول الله أو أمامه تعمل تحت إدارة الأركان حرب النمى . سبق أن ذكر نظام النجدة في المنطقة الأمامية . وفي المنطقة الواقعة خلف القول الله يكون الضابط المهندس مسئولا عن جميع أعمال النجدة التي يقوم مها أثناء العمليات الحفيفة إما بعربات نجدته أو باستدعاء جماعة نجدة بأورطة التسليم الأمامية التي تقوم محدمة الفرقة المدرعة الفرقة عجرد وقوع الحسائر . وتنقل بعدذلك إلى الأمام إلى من سلطة أعلى ، بينا قد تستخدم عربات النجدة بالألاي في الظروف الأكثر ثباتاً وعندما لاتعلول شقة الإصلاح للخلف كثيراً من جهة الوقت والمسافة .

٣ - استبدال السيارات المدرعة

محقظ بعدد من السيارات المدرعة والأطقم الاحتياطية بأورطة التسليم الأمامية للفيات لألاى التسليم المدرع بالسلاح المدرع ، وتتوقف النسب المثوية المحتفظ ما على المرتب الذي تضعه رئاسة الجيش ، وقد يحتفظ في ظروف معتوية ببعض سيارات الاستبدال المدرعة والأطقم الاحتياطية بأورطة التسليم الأمامية التي تقوم عندمة الفرقة المدرعة التي ينتسب إليها ألاى السيارات المدرعة . وتطلب سيارات المدرعة مجرد وقوع الحسائر . وتنتقل بعد ذلك إلى الأمام المدرة الى القول ب وهي مهيأة نقتال تماماً . وإذا لم يتعادل ذلك مع المقدار الذي طلبه الألاى ، فترسل كل عربة مباشرة إلى جماعة النجسسدة التي تتولى نهيئها بينا تضبط مباشرة إلى جماعة النجسسدة التي تتولى نهيئها بينا تضبط الأطقم تمعرفة قائد القول ب بيعاً لرغبات قائد الأورطة الأطقم تمعرفة قائد القول ب بيعاً لرغبات قائد الأورطة الأطقم تمعرفة قائد القول ب بيعاً لرغبات قائد الأورطة

المرسلة إليه العربة . وأخيراً تساق السيارة المدرعة إلى الأمام للانضهام على أورطتها .

الفصل الثاتي والخسون ـ الامدادات

إلى الأمام – للإنضام على القول ب – يقودها إما أفراد لل الأمام – للإنضام على القول ب – يقودها إما أفراد تركوا خارج المعركة أو فقدوا عرباتهم لخسارة ميكانيكية أو حربية ، أو الإمدادات أو مزيج من الثلاثة جميعاً . وعدفظ بالإمدادات العادية بالفيلق أو بأورطة التسليم الأمامية وتوزع جميع الأمدادات بنفس الطريقة التي توزع بها سيارة استدال مدرعة .

وعلى ذلك فقد يكون أو لايكون فذه الإمدادات خدمة سابقة بالآلاى ، وعلى أى حال فانه بجب مراجعهم وتزويدهم كاملا بالمهمات عقب وصولهم إلى القول ب وقبل إرسالهم للأمام للانضام على أورطهم . وعلاوة على ذلك فلمركز رئاسة الآلاى ولكل أورطة نسبة من الأطنم الزائدة ضمن مرتبا . وهؤلاء الأفراد هم أطقم الغيار العاجل ومحتفظ بهم أماكن وجودهم حى يمكن إرسال كل فرد للأمام فى الحال ليحل على الحسائر كعضو مقاتل بالألاى فى سيارة مدرعة ليحل عربة أخرى تبعاً لمهنته ومستوى تدريبه .

الفصل الثالث والخسون ـ الطهي

١ – سهلت صناعة التعبينات المعبأة المحقوظة من إجراءات الطهى في ألاى السيارات المدرعة بالميدان . ويقوم أطقم عربات القوة الأساسية – أثناء العمليات – بطهى طعامهم كل في عربته : وتحمل كل عربة تعيينات كافية لمدة من الأيام تنوقف على نوع التعين المعبأ المنصرف .

وبحب أيضاً أن تتبع العربات الدائمة بالقول اطريقة الطهى بالعربات ، غير أنه من المفضل حمل فسية من تعيينات الجملة فى هذا التمول لتغذية أطقم لوريات الذخيرة والوقود الذين قا. لايتواجدون بصفة دائمة فى القول .

- ح وبجرى الطهى مركزياً بالقولين إلى وب ، بالانتفاع بلوريات المطبخ بالألاى لحذا الغرض .
- ٣ وسع جودة نظام الطهى بالعربات أثناء العمليات الفعلية فن المستحسن تغيير ذلك إلى نظام الطهى المركزى فى القوة الأساسية كلما سمحت بذلك الظروف ، إذ أن تنويع الغذاء أسهل منالا بهذه الطريقة .
- يستغرق نوزيع التعبينات المعبأة للعربات المفردة وقتاً ملحوظاً ويتطلب إشرافاً جيداً.

الفصل الرابع والخسون ـ المياه

١ - تختلف أهمية المياه كتموين تبعًا لمسرح الحرب . وعلى أى

حال فانه بجب العناية بتنظيم التموين بالمياه ومراقبته بدقة اثناء العمليات منعاً للأمراض .

وعادة تعمل عربات المياه التي تمرتب عربات الألاي على مستوى الألاى ، وتحتمل أن توزع عربات المياه عند فتح الألاى فتحاً كاملا بمعدل عربتين مع القول ال والاحتفاظ بالبقية في القول ب. وهذه العربات ولا شك ، تغير داخلياً يومياً وختاج القول المفاتل إلى الاستعواض كل مساء .

الفصل الخامس والخمسون _الشئون الصحية

- لاعكن الغض من أهمية الشئون الصحبة الجيدة بين جميع الرتب. وليس بكاف وضع قواعد خاصة بذلك بدون سيئة وتوفير وسائل القيام بها والإشراف على ذلك إشرافا وثيقاً. وبجب أن نوجه عناية خاصة فى حالة الإمدادات الأولى ، وهم عادة جنود يوافع ، يندر تمسكهم بالنظام .
 حجب أن توجه عناية خاصة فى نصف الساعة الأولى بعد العودة إلى الملجأ . وبجب أن توضح الإجراءات الصحيحة توضيحاً كاملا فى أوامر الألاى المستدعة وأن يلاحظ تنفيذها بكل دقة . وبجب أن تتضمن هذه الأوامر استخدام الكوريكات لردم الفضلات وحفر الحفر الصحيحة ان
- تدرب نسبة من الأفراد على مكافحة الملاريا في المناطق الموبوءة مهذا المرض .

سمح الوقت .

٤ ــ ليست ملاحظة الإجراءات الصحيحة والإشراف عليها ، وملاحظة اتخاذ الوسائل المضادة للملاريا من مسئولية الضابط الطبيب بالوحدة وحده ، فكافة الضباط والصولات بالألاى بشاركونه هذه المسئولية .

الفصل السادس والخمسون ــ أعمال المكتب

١ ـ يتواجد مكتب الألاى مع شاويش غرفة الدرمة وهيأته بالقول ب عادة ويعمل به تحت إدارة تائد القول الذى يجب أن يخول سلطة النوقيع على جميع المكاتبات اليومية العادية أثناء العمليات نيابة عن قائد الألاى . ومع ذلك بجب الرجوع إلى قائد الألاى شخصياً فى الأمام فى جميع المسائل النى ها مساس بالسياسة ، ولذلك السبب فقد يكون من المفضل إنشاء مكتب أماى يتركب من كاتب واحد فقط بحركز رئاسة الألاى . وهنا ، فى فيرات الهدوء ، يستطيع قائد الألاى الإجابة والتوقيع على جميع المسائل التى لاعلاقة قائد الألاى الإجابة والتوقيع على جميع المسائل التى لاعلاقة مكتب الألاى الرئيسي فى الخلف . وفى ذلك تو فير لاوقت ، مكتب الألاى الرئيسي فى الخلف . وفى ذلك تو فير لاوقت ، وأهمية خاصة فى المسائل المتعلقة بالتوصيات على المكافآت وأهمية خاصة فى المسائل المتعلقة بالتوصيات على المكافآت النى بجب إتمامها وتوقيعها وتاريخها بأسرع ما يستطاع عقب الحادثة التى تشر إلها هذه التوصيات .

٣ – بنواجد عادة مكتب كل أورطة مقاتلة بالقول ال تحت

إشراف أمين الأورطة . ويوضع هنا في مكان مركزى ليعالج مسائل الأورطة اليومية كقوة الأفراد وتوزيع الأورطة، ومن الممكن إما أن يظل ثابتاً في منطقته أثناء تحرك العربات للقيام بعملية الاستعواض الأمامي ، أو أن يصحب قوله إذا طلبه قائد الأورطة .

- عنواجد مكتب الإمدادات والتموين بالقول ب وكذلك الكتبة المنيون . وهؤلاء الأخبرون يعملون تحت إشراف الأركان حرب النبي . غير أنه لوجوده بمركز رئاسة الألاى أثناء العمليات فمن العادى أن يوقع ضابط الإمدادات والتموين على جميع المكاتبات العادية نيابة عنه .
- خنلف التفارير واليوميات تبعاً لمطانب النميلق أو الفرقة المدرعة التي يتبعها الاى السيارات المدرعة . ومع ذلك ، فضيا يلى بعض المطالب العادية اليومية ؟
 - (١) راجعة يومية عن قوة الأفراد .
 - (ب) يوميات الحسائر .
 - (ح) راجعة عن قوة العربات .
 - (د) يوميات خداثر الدبلبات
 - (هـ) يومية قوة التعيينات .
 - (و) استهلاك الوقود والذخيرة .

وكما سبق القول ترسل الأرقام التي تبنى تبعاً لها هذ هاليوميات بعد ظهر البوم عادة إلى الحلف ، من الأورط المقاتلة عن طريق مركز رئاسة الألاى باللاسلكى كنجزء من طلبات الاستعواض .

الفصل السابع والخمسون _ تحديدااطرق ووضعلوح الارشاد

الحظة التي المستولية الألاى في تعديد الطرق من اللحظة التي يفترق فيها خط وسط ألاى السيارات المدرعة عن المحور الأساسي للتشكيل التابع له .


وعلاوة على ذلك فكل أورطة وإدارة مسئرلة عن وضع لوح الأرشاد بمنطقة ملاجئهم وأماكن القوات داخل هذه المنطقة وطرق الاقتراب المؤدية إلى المنطقة من خط وسط الألاى ، ودوائر المرور والمخارج ، وبجب أن تضاء كل هذه العلامات حتى عكن رؤيها ليلا بسهولة مع اختفائها فها يتعلق بالاحتياطات المضادة للجو .

- ٢ من المقترح اتباع التنظيم الآتى لوضع لوح الإرشاد فى داخلية الألاى : –
- (۱) كل من ضابط اتصال الألاى وضابط الخابرات مسئول عن وضع لوح الإرشاد لمركز رئاسة الألاى.
- (ب) مجب أن محتفظ الضابط القائم بأعمال الاتصال في كل أورطة بالعلامات وأن يضعها في أماكنها لتحديد مكان الأورطة والطرق المؤدية إليها من خط وسط الألاى .
- (ح) قائد القول ب مسئول عن وضع علامات الإرشاد على جميع الطرق المتجهة إلى الأمام من قوله إلى

مركز رئاسة الألاى . ويرافق شاويش البوليس الحربي عادة القول ب .

تصون التحديد الواضح الجيد للطرق والأماكن أنفساً
 كثيرة فى الحرب وبجب أن يلقى العناية الواجبة له فى التدريب.
 الفصل الثامن و الخمسون ـ خاتمة

- عولجت المسائل الإدارية الرئيسية فقط فى الفصول السابقة ،
 وتتبع طريقة التموين العادية اليومية مع كل ما بقى بعد ذلك من مواضيع . ولا يمكن وصف المسائل الأخرى المختلفة بالتفصيل لاختلافها تبعاً للظروف والأحوال .
- ٢ ولما عتاز به كل ميدان من طبيعة خاصة به أثر بين على التنظيم الإدارى وطريقة العمل به . وتتطلب بعض أصناف المؤن المختلفة أهمية أكبر أو أقل فى ميادين معينة وبجب أن يختلف التحرك والاستخدام التكتيكي للقولات تبعاً لطبيعة أرض الميذان . ومع ذلك فان القواعد الأساسية نظل كما هى وبجب معرفها وتطبيقها قبل أن يصبح الألاى ذو كفاءة في المعركة .
- سبق أن المسئولية الإدارية الكبرى قد ألقيت على عاتق قائد القول ب. ولذلك فن الضرورى أن يكون ضابطاً كثير الخبرة ومنظا قديراً . ويجب أن يكون دائماً على بينة تامة بالموقف .



و عليمة كوست تسوماس وسشركاه مناه دواخال بربل و اطاهه بدينه ١١٤٨